
RICOH Accessibility Designer Guía de instalación

Version 1.5

Para cualquier información que no se encuentre en este manual, consulte el sistema de ayuda en su producto.



Introducción

Importante

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, el fabricante no será responsable en ningún caso de cualquier daño derivado de fallos de este producto, pérdidas de documentos o datos o del uso de este producto y de los manuales de instrucciones que se suministran con el mismo.

Asegúrese de realizar siempre una copia o de contar con copias de seguridad de los documentos o datos importantes. Es posible que se borren documentos y datos por un error operativo o alguna avería de la máquina. Además, usted es responsable de las medidas de protección frente a virus y gusanos informáticos y otro software dañino.

El fabricante no será responsable en ningún caso de los documentos que usted cree con este producto ni de los resultados de los datos que ejecute.

No extraiga ni inserte ningún disco mientras trabaja con esta aplicación.

Precauciones a tener en cuenta con respecto a esta guía

- Algunas ilustraciones o explicaciones incluidas en esta guía podrían variar con respecto a la aplicación debido a mejoras o cambios en la aplicación.
- El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.
- No podrá copiarse, reproducirse de ningún modo, modificarse ni hacerse referencia a este documento, de ninguna forma, sin el consentimiento previo del proveedor.

Guías para esta aplicación

Están disponibles para esta aplicación las siguientes guías.

Manuales de instrucciones

Se incluyen los siguientes manuales de instrucciones:

- *RICOH Accessibility Designer Guía de instalación*
  En esta guía se explican los procedimientos de instalación e inicialización, así como los ajustes necesarios para poder utilizar esta aplicación.
- *Guía de usuario de RICOH Accessibility Designer*
  En esta guía se explican las funciones y operaciones básicas de la aplicación.

Ayuda

El menú **Ayuda** permite acceder directamente desde la interfaz de usuario a la versión en HTML de la *Guía de usuario de RICOH Accessibility Designer* y de la *RICOH Accessibility Designer Guía de instalación*.

Nota

Debe tener instalado un navegador web para ver la documentación HTML. El navegador recomendado es la versión más reciente de Mozilla Firefox®. Para poder consultar la documentación en formato PDF, es necesario tener instalado un lector de PDF, como Adobe Reader®.

Cómo leer la documentación

Antes de utilizar esta aplicación

Este manual contiene notas e instrucciones detalladas sobre el funcionamiento y el uso de esta aplicación. Antes de utilizar la aplicación, lea este manual detenidamente y en su totalidad para garantizar un correcto funcionamiento. Tenga este manual a mano para consultas rápidas.

Cómo utilizar los manuales y la ayuda

Utilice los manuales de instrucciones y los globos de ayuda según sus necesidades.

Para ver información sobre la instalación e inicio de esta aplicación

Consulte la *RICOH Accessibility Designer Guía de instalación*.

Para ver información sobre las funciones y operaciones básicas de esta aplicación

Consulte la *Guía de usuario de RICOH Accessibility Designer*.

Mostrar los manuales de instrucciones (Guía de instalación y Guía de usuario)

Siga este procedimiento para ver los manuales de instrucciones.

Cómo visualizar la Guía de instalación y la Guía de usuario en formato HTML

Las versiones en HTML de la Guía de instalación y de la Guía de usuario están disponibles directamente desde la interfaz de usuario. Inicie la aplicación, haga clic en el signo de interrogación  situado en la esquina superior derecha del panel de la interfaz y seleccione Ayuda.

Símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en este manual para ayudarle a identificar rápidamente el contenido.

Importante

Este símbolo indica puntos a los que hay que prestar atención al utilizar la aplicación. Asegúrese de leer estas explicaciones.

Nota

Este símbolo indica información complementaria que podría resultar útil, pero que no es esencial para completar una tarea.

[Negrita]

Los corchetes con contenido en **[Tipo en negrita]** indican los nombres de teclas, menús, elementos de menú, ajustes, etiquetas de campos y botones.

`Cursiva`

La *`cursiva`* indica variables que debe sustituir con su propia información.

`Monoespaciado`

`Tipo monoespaciado` indica la entrada y salida del equipo.

...

Una elipsis indica que una serie puede continuar.

Marcas registradas

Acrobat, Adobe, Reader y PostScript son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe en Estados Unidos y/o en otros países.

Firefox es una marca registrada de Mozilla Foundation.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.

Microsoft, Windows, Windows Server y Microsoft Edge son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos u otros países.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales.

Red Hat es una marca comercial de Red Hat, Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.

Sentinel es una marca registrada de Thales DIS CPL USA, Inc.

Ubuntu y Canonical son marcas registradas de Canonical Ltd.

Los nombres propios de los sistemas operativos Windows son los siguientes:

- Windows 10:
  Microsoft Windows 10 Pro
  Microsoft Windows 10 Enterprise
- Windows 11:
  Microsoft Windows 11 Pro
- Windows Server 2016:
  Microsoft Windows Server 2016 Standard
- Windows Server 2019:
  Microsoft Windows Server 2019 Standard
- Windows Server 2022:
  Microsoft Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2025:
  Microsoft Windows Server 2025 Standard

Otros nombres de productos utilizados aquí se utilizan con fines de identificación y podrían ser marcas comerciales de sus respectivas compañías. Renunciamos a todos los derechos sobre dichas marcas.

CONTENIDO

Introducción 1
Importante 1
Precauciones a tener en cuenta con respecto a esta guía 1
Guías para esta aplicación 1
Cómo leer la documentación 2
Cómo utilizar los manuales y la ayuda 2
Marcas registradas 3
1 Instalación
Requisitos del sistema 7
Instalación de RICOH Accessibility Designer 7
Instalación de una licencia permanente 8
Ejecutar RICOH Accessibility Designer en modo de prueba 11
Ejecución de RICOH Accessibility Designer 12
ÍNDICE

1. Instalación

- **Requisitos del sistema**
- **Instalación de RICOH Accessibility Designer**
- **Instalación de una licencia permanente**
- **Ejecutar RICOH Accessibility Designer en modo de prueba**
- **Ejecución de RICOH Accessibility Designer**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles:

Windows®

- Microsoft® Windows 10
- Microsoft Windows 11
- Windows Server 2016 Standard
- Windows Server 2019 Standard
- Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2025 Standard

Importante

- No recomendamos instalar RICOH Accessibility Designer en sistemas operativos que no sean compatibles. No obstante, si desea instalar RICOH Accessibility Designer en sistemas operativos no compatibles, deberá ejecutar el programa de instalación añadiendo este parámetro:

```
RADInstaller.exe -DVERIFY_OS_ACTIVE=false
```

Instalación de RICOH Accessibility Designer

Para instalar RICOH Accessibility Designer:

1. Inicie sesión en Windows como administrador.
2. Descargue e ejecute el **RADInstaller**.
3. Abra el programa de instalación y siga los pasos de instalación.
4. Siga los pasos indicados: acepte los términos del contrato de licencia y seleccione la carpeta de instalación; a continuación, haga clic en **Instalar**.
5. Una vez finalizada la instalación, haga clic en **Listo**.

Para iniciar la interfaz de RICOH Accessibility Designer, siga uno de estos pasos:

1. Abra la carpeta de instalación y ejecute `Rad.exe` en Windows.
2. Haga clic en el botón Inicio de Windows y escriba RICOH RAD para buscar RICOH Accessibility Designer; a continuación, haga clic en él.

En el sistema operativo Windows, estos archivos y carpetas se crean en el directorio `C:\ProgramData\Ricoh\Rad\`:

\logs

La carpeta contiene los registros de la aplicación.

\templates

La carpeta contiene plantillas de tablas.

\styling

La carpeta contiene temas de estilo.

styling.xml

Archivo de configuración de estilo.

rules_styling.xml


Archivo de configuración de estilo.

Instalación de una licencia permanente


Para utilizar RICOH Accessibility Designer, debe instalar una licencia permanente en el ordenador en el que esté instalado el producto. La licencia permanente sólo es válida en este ordenador.

Para instalar una licencia permanente de RICOH Accessibility Designer:

1. Asegúrese de que dispone del correo electrónico que contiene el ID de autorización (EID) que recibió de Ricoh.
2. Si el ordenador en el que está instalado RICOH Accessibility Designer no dispone de conexión a Internet:
    1. No cierre la aplicación de licencia en el ordenador en el que esté instalado RICOH Accessibility Designer.
    2. Conéctese a un ordenador con acceso a Internet.
    3. Utilice la Conexión a Escritorio remoto para conectarse al ordenador en el que está instalado RICOH Accessibility Designer.
    4. Inicie la sesión con el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizó al iniciar la aplicación de licencia.
3. En el equipo que tenga acceso a Internet, vaya al sitio web siguiente: https://dl.ricohsoftware.com.



4. Haga clic en **Software Activation** a la derecha de la pantalla.
5. En el cuadro de diálogo **Software Activation**, introduzca el EID y la huella digital del sistema.



1. Copie y pegue el EID del correo electrónico que recibió de Ricoh.
2. Vuelva a la aplicación de gestión de licencias en el ordenador en el que está instalado RICOH Accessibility Designer. Haga clic en el botón **Copiar** junto al campo **Huella digital del sistema**. Esta acción copia en el portapapeles la huella digital del sistema, compuesta por 16 caracteres, que identifica de forma única el ordenador en el que está instalado RICOH Accessibility Designer.
3. Vuelva a la página de Activación del software. Pegue la huella digital del sistema en el campo **Enter your System Fingerprint**.

4. Haga clic en **Confirm Content**.

6. En el diálogo **Activation Content Confirmation**:

   1. Revise la información de confirmación.
   2. Haga clic en **Activate**.


   Recibirá una confirmación de que su software ha sido activado. Se genera una clave de licencia con un ID de activación para el ordenador cliente y se muestra en la pantalla.



Nota

El número de activaciones de la licencia se muestra en **Quantity**. El número restante de activaciones disponibles para esta licencia se muestra en **Remaining Quantity**.

7. Para descargar la clave de licencia, haga clic en **Download License Key**. El procedimiento de guardado y el tipo de archivo son diferentes para cada navegador. Registre la carpeta donde guardó la clave de licencia.
8. Para enviar por correo electrónico el archivo de clave de licencia a otra persona, haga clic en **Email License Key**.



1. Escriba la dirección de correo electrónico.
2. Haga clic en **Send**.

9. Si ha terminado, cierre la pestaña del navegador. Para reiniciar el proceso, pulse **Start Over**.
10. Si ha accedido a Internet desde un ordenador distinto del que tiene instalado RICOH Accessibility Designer, copie el archivo de licencia en el ordenador en el que está instalado RICOH Accessibility Designer.

Ejecutar RICOH Accessibility Designer en modo de prueba

Si ejecuta RICOH Accessibility Designer sin una licencia permanente, la aplicación funcionará en modo de prueba con funcionalidades limitadas.

El modo de prueba le permite explorar la interfaz y crear proyectos, pero restringe las siguientes funciones:

- Exportación de archivos de control de exportación.
- Exportación de macros.
- Reglas de exportación.
- Validación de archivos PDF (la validación guarda un archivo de control en el disco).

Los archivos PDF guardados en modo de prueba incluyen:

- Una marca de agua en cada página.
- Una cabecera en cada página que indique que el PDF se ha generado con la versión de prueba.

Cuando intente utilizar una función restringida, aparecerá un mensaje en el que se le explicará que dicha función está desactivada en el modo de prueba.

Para eliminar estas limitaciones, instale una licencia permanente. Consulte Instalación de una licencia permanente, página 8.

Ejecución de RICOH Accessibility Designer

Para ejecutar RICOH Accessibility Designer:

1. Para iniciar RICOH Accessibility Designer, utilice `Rad.exe` en Windows.

   Nota

   La carpeta de instalación predeterminada es `C:\Program Files\RICOH\RICOH Accessibility Designer`.

2. Para cargar un archivo de licencia, haga clic en **INSTALAR LICENCIA**.

   Debe descargar el archivo de licencia tras la compra. Para obtener más información sobre la instalación de una licencia permanente, consulte el apartado "Instalación de una licencia permanente" de la *RICOH Accessibility Designer Guía de instalación*.

3. Una vez cargado el archivo de licencia, haga clic en **Cerrar**.

Nota

Con RICOH Accessibility Designer podrá seguir utilizando proyectos y macros de versiones anteriores sin perder funcionalidad. Las versiones anteriores de RICOH Accessibility Designer no pueden abrir proyectos ni macros creados con versiones más recientes. PDF2PDFUA puede utilizar archivos de control y macros creados con versiones anteriores de RICOH Accessibility Designer. Las versiones anteriores de PDF2PDFUA no pueden abrir archivos de control ni macros creados con una versión más reciente de RICOH Accessibility Designer. Si dispone de una versión anterior, deberá actualizar RICOH Accessibility Designer para beneficiarse de las funciones más recientes.

ÍNDICE

C

Convenciones 2

D

Documentación 2

G

Globo de ayuda
- Cómo usar 2

Guía de usuario HTML
- Mostrar 2

M

Manuales de instrucciones
- Cómo usar 2

Manuales PDF
- Mostrar 2

Marcas registradas 3

P

Precauciones 1

S

Símbolos 2

T

Tipos de letra 2

Copyright © 2024 - 2026 Ricoh Company, Ltd. All rights reserved.

RICOH Accessibility Designer Guía de instalación

10/2026 G550-30802-00