
RICOH

RICOH Accessibility Designer Manuel d'installation

Version 1.5

Pour obtenir des informations non disponibles dans ce manuel, reportez-vous au système d'aide de votre produit.



Introduction

Important

Dans les limites spécifiées par les lois, en aucun cas le fabricant sera tenu responsable des dommages provoqués par des défauts de ce produit, des pertes de documents ou de données, ou de l'utilisation de ce produit ou des manuels fournis.

Assurez-vous de toujours copier les documents importants et les données ou d'en faire une sauvegarde. Il est possible que des documents ou des données soient effacés en raison d'erreurs d'utilisation ou de dysfonctionnements de l'appareil. De plus, il est de votre responsabilité de prendre les mesures de protection appropriées contre les virus informatiques, les vers et autres logiciels malveillants.

En aucun cas le fabricant sera tenu responsable des documents que vous avez créés à l'aide de ce produit ou des résultats issus des données que vous avez exécutées.

Ne retirez pas de disque et n'en insérez pas lors de l'exécution de l'application.

Précautions concernant ce guide

- Certaines illustrations ou explications dans ce guide peuvent varier de votre application en raison d'améliorations ou de changements apportés à l'application.
- Le contenu de ce document est susceptible d'être modifié sans préavis.
- Aucune partie de ce document ne peut être dupliquée, répliquée ou reproduite de quelque manière que ce soit, ni modifiée ou citée sans le consentement préalable du fabricant.

Guides relatifs à cette application

Les guides suivants sont disponibles pour cette application.

Manuels d'instructions

Les manuels d'instructions suivants sont inclus :

- *RICOH Accessibility Designer Manuel d'installation*
  Ce manuel décrit les procédures de configuration et de démarrage ainsi que les paramètres préalables requis pour pouvoir utiliser cette application.
- *RICOH Accessibility Designer Guide utilisateur*
  Ce guide présente les fonctions et l'utilisation de base de cette application.

Aide

Le menu **Aide** vous permet d'accéder à la version HTML du *RICOH Accessibility Designer Guide utilisateur* et du *RICOH Accessibility Designer Manuel d'installation* directement depuis l'interface utilisateur.

Remarque

Un navigateur web doit être installé pour pouvoir consulter la documentation HTML. Le navigateur recommandé est la dernière version de Mozilla Firefox®. Un lecteur de fichiers PDF, tel qu'Adobe Reader®, doit être installé pour pouvoir consulter la documentation au format PDF.

Comment lire la documentation

Avant d'utiliser cette application

Le présent manuel contient des instructions détaillées et des remarques relatives au fonctionnement et à l'utilisation de cette application. Pour garantir un fonctionnement correct, lisez attentivement et intégralement ce manuel avant d'utiliser cette application. Conservez ce manuel à portée de main pour une consultation rapide.

Utilisation des manuels et de l'aide

Utilisez les manuels d'instruction et les aides sur les champs pour obtenir de l'aide.

Pour apprendre comment installer et démarrer cette application

Veuillez consulter le *RICOH Accessibility Designer Manuel d'installation*.

Pour découvrir les fonctions et l'utilisation de base de cette application

Veuillez consulter le *RICOH Accessibility Designer Guide utilisateur*.

Affichage des manuels d'instructions (Manuel d'installation et Guide utilisateur)

Utilisez cette procédure pour afficher les manuels d'instruction.

Affichage du Manuel d'installation et du Guide utilisateur au format HTML

Les versions HTML du guide d'installation et du Guide utilisateur sont accessibles directement depuis l'interface utilisateur. Lancez l'application, puis cliquez sur le point d'interrogation  situé dans le coin supérieur droit du panneau d'interface et sélectionnez « Aide ».

Symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel afin de vous aider à identifier le contenu rapidement.

Important

Ce symbole indique les points auxquels vous devez apporter une attention particulière lors de l'utilisation de l'application. Lisez consciencieusement ces explications.

Remarque

Ce symbole indique des informations supplémentaires susceptibles de vous être utiles, mais qui ne sont pas indispensables à la réalisation d'une tâche.

[Gras]

L'utilisation du **[Gras]** à l'intérieur des crochets sert à désigner les noms de menus, éléments de menu, paramètres, libellés de champs, boutons et touches.

Italique

Les *caractères en italique* désignent les variables que vous devez remplacer par vos propres informations.

`Chasse fixe`

Les `caractères à chasse fixe` sont utilisés pour les entrées et sorties informatiques.

...

Les points de suspension correspondent à une série qui peut continuer.

Marques

Acrobat, Adobe, Reader et PostScript sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Firefox est une marque déposée de la Mozilla Foundation.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds.

Microsoft, Windows, Windows Server et Microsoft Edge sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.

Red Hat est une marque déposée de Red Hat, Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Sentinel est une marque déposée de Thales DIS CPL USA, Inc.

Ubuntu et Canonical sont des marques déposées de Canonical Ltd.

Les noms corrects des systèmes d'exploitation Windows sont les suivants :

- Windows 10 :
  Microsoft Windows 10 Professionnel
  Microsoft Windows 10 Entreprise
- Windows 11 :
  Microsoft Windows 11 Pro
- Windows Server 2016 :
  Microsoft Windows Server 2016 Standard
- Windows Server 2019 :
  Microsoft Windows Server 2019 Standard
- Windows Server 2022 :
  Microsoft Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2025 :
  Microsoft Windows Server 2025 Standard

Les autres noms de produits utilisés dans le présent document servent uniquement à des fins d'identification et peuvent constituer des marques commerciales de leurs sociétés. Nous ne nous prévalons d'aucun droit sur ces marques.

SOMMAIRE

Introduction 1
Important 1
Précautions concernant ce guide 1
Guides relatifs à cette application 1
Comment lire la documentation 2
Utilisation des manuels et de l'aide 2
Marques 3
1 Installation
Configuration requise 7
Installation de RICOH Accessibility Designer 7
Installation d'une licence permanente 8
Utilisation de RICOH Accessibility Designer en mode d'essai 11
Exécution de RICOH Accessibility Designer 12
INDICE

1. Installation

- **Configuration requise**
- **Installation de RICOH Accessibility Designer**
- **Installation d'une licence permanente**
- **Utilisation de RICOH Accessibility Designer en mode d'essai**
- **Exécution de RICOH Accessibility Designer**

Configuration requise

Systèmes d'exploitation pris en charge :

Windows®

- Microsoft® Windows 10
- Microsoft Windows 11
- Windows Server 2016 Standard
- Windows Server 2019 Standard
- Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2025 Standard

Important

- Nous vous déconseillons d'installer RICOH Accessibility Designer sur des systèmes d'exploitation non pris en charge. Toutefois, si vous souhaitez installer RICOH Accessibility Designer sur des systèmes d'exploitation non pris en charge, vous devez exécuter le programme d'installation en ajoutant ce paramètre :

```
RADInstaller.exe -DVERIFY_OS_ACTIVE=false
```

Installation de RICOH Accessibility Designer

Pour installer RICOH Accessibility Designer :

1. Connectez-vous à Windows en tant qu'administrateur.
2. Téléchargez et lancez le programme **RADInstaller**.
3. Lancez le programme d'installation et suivez les étapes d'installation.
4. Suivez les étapes en acceptant les conditions du contrat de licence et en choisissant le dossier d'installation, puis cliquez sur **Installer**.
5. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Terminé**.

Pour lancer l'interface RICOH Accessibility Designer, procédez de l'une des manières suivantes :

1. Ouvrez le dossier d'installation et exécutez `Rad.exe` sous Windows.
2. Cliquez sur le bouton « Démarrer » de Windows, tapez RICOH RAD pour rechercher RICOH Accessibility Designer, puis cliquez dessus.

Sous le système d'exploitation Windows, ces fichiers et dossiers sont créés dans le répertoire `C:\ProgramData\Ricoh\Rad\` :

\journaux

Ce dossier contient les journaux de l'application.

\modèles

Ce dossier contient des modèles de tables.

\mise en page

Ce dossier contient des thèmes de mise en page.

styling.xml

Fichier de configuration de mise en forme.

rules_styling.xml

Fichier de configuration de mise en forme.

Installation d'une licence permanente

Pour utiliser RICOH Accessibility Designer, vous devez installer une licence permanente sur l'ordinateur sur lequel le produit est installé. La licence permanente n'est valable que sur cet ordinateur.

Pour installer une licence permanente pour RICOH Accessibility Designer :

1. Assurez-vous d'être en possession de l'e-mail contenant l'identifiant de droit (EID) que vous avez reçu de Ricoh.
2. Si l'ordinateur sur lequel RICOH Accessibility Designer est installé ne dispose pas d'un accès à Internet :
    1. Ne fermez pas l'application de licence sur l'ordinateur sur lequel RICOH Accessibility Designer est installé.
    2. Connectez-vous à un ordinateur disposant d'un accès à Internet.
    3. Utilisez la connexion Bureau à distance pour vous connecter à l'ordinateur sur lequel RICOH Accessibility Designer est installé.
    4. Connectez-vous avec le même nom d'utilisateur et le même mot de passe que ceux que vous avez utilisés lorsque vous avez lancé l'application de licence.
3. Sur l'ordinateur connecté à Internet, rendez-vous à cette adresse : https://dl.ricohsoftware.com.



4. Cliquez sur **Software Activation** à droite de l'écran.
5. Dans la boîte de dialogue **Software Activation**, insérez l'EID et l'empreinte digitale du système.




1. Copiez et collez l'EID figurant dans l'e-mail que vous avez reçu de Ricoh.
2. Revenez à l'application de gestion des licences sur l'ordinateur sur lequel RICOH Accessibility Designer est installé. Cliquez sur le bouton **Copier** en regard du champ **Empreinte système :**. Cette action copie dans le presse-papiers l'identifiant système de 16 caractères qui identifie de manière unique l'ordinateur sur lequel RICOH Accessibility Designer est installé.
3. Retournez à la page Web d'activation du logiciel. Collez l'empreinte digitale du système dans le champ **Enter your System Fingerprint**.

4. Cliquez sur **Confirm Content**.

6. Dans la boîte de dialogue **Activation Content Confirmation**:

   1. Examinez les informations de confirmation.
   2. Cliquez sur **Activate**.


   Vous recevrez une confirmation de l'activation de votre logiciel. Une clé de licence est générée avec un ID d'activation pour l'ordinateur client et s'affiche à l'écran.



Remarque

Le nombre d'activations de la licence est affiché sous **Quantity**. Le nombre restant d'activations disponibles pour cette licence est affiché sous **Remaining Quantity**.

7. Pour télécharger la clé de licence, cliquez sur **Download License Key**. La procédure d'enregistrement et le type de fichier sont différents pour chaque navigateur. Enregistrez le dossier dans lequel vous avez sauvegardé la clé de licence.
8. Pour envoyer le fichier de clé de licence à quelqu'un d'autre, cliquez sur **Email License Key**.



1. Entrez l'adresse e-mail.
2. Cliquez sur **Send**.

9. Si vous avez terminé, fermez l'onglet du navigateur. Pour redémarrer le processus, cliquez sur **Start Over**.
10. Si vous vous êtes connecté à Internet depuis un ordinateur différent de celui sur lequel RICOH Accessibility Designer est installé, veuillez copier le fichier de licence sur l'ordinateur sur lequel RICOH Accessibility Designer est installé.

Utilisation de RICOH Accessibility Designer en mode d'essai

Lorsque vous utilisez RICOH Accessibility Designer sans licence permanente, l'application fonctionne en mode d'essai avec des fonctionnalités limitées.

Le mode d'essai vous permet d'explorer l'interface et de créer des projets, mais certaines fonctions sont limitées :

- Exportation des fichiers de contrôle.
- Exportation de macros.
- Règles d'exportation.
- Validation des fichiers PDF (la validation enregistre un fichier de contrôle sur le disque).

Les fichiers PDF enregistrés en mode d'essai comprennent :

- Un filigrane sur chaque page.
- Un en-tête figurant sur chaque page indique que le fichier PDF a été généré à l'aide de la version d'essai.

Lorsque vous essayez d'utiliser une fonction soumise à des restrictions, un message s'affiche pour vous indiquer que cette fonction est désactivée en mode d'essai.

Pour supprimer ces restrictions, installez une licence permanente. Voir Installation d'une licence permanente, page 8.

Exécution de RICOH Accessibility Designer

Pour lancer RICOH Accessibility Designer :

1. Pour lancer RICOH Accessibility Designer, utilisez `Rad.exe` sous Windows.

   Remarque

   Le dossier d'installation par défaut est `C:\Program Files\RICOH\RICOH Accessibility Designer`.

2. Pour charger un fichier de licence, cliquez sur **INSTALLER LA LICENCE**.

   Vous devez récupérer le fichier de licence après l'achat. Pour plus d'informations sur l'installation d'une licence permanente, consultez la section « Installation d'une licence permanente » du *RICOH Accessibility Designer Manuel d'installation*.

3. Une fois le fichier de licence chargé, cliquez sur **Fermer** .

Remarque

Avec RICOH Accessibility Designer, vous pouvez continuer à utiliser les projets et les macros des versions antérieures sans perte de fonctionnalité. Les anciennes versions de RICOH Accessibility Designer ne permettent pas d'ouvrir les projets et les macros créés avec des versions plus récentes. PDF2PDFUA peut utiliser des fichiers de contrôle et des macros créés avec des versions antérieures de RICOH Accessibility Designer. Les anciennes versions de PDF2PDFUA ne peuvent pas ouvrir les fichiers de contrôle et les macros créés avec une version plus récente de RICOH Accessibility Designer. Si vous disposez d'une version antérieure, vous devez mettre à jour RICOH Accessibility Designer afin de bénéficier des dernières fonctionnalités.

INDICE

A

Aide sur les champs
  Utilisation 2

C

Configuration requise 7
Conventions 2

D

Documentation 2

G

Guide utilisateur HTML
  Affichage 2

M

Manuels d'instructions
  Utilisation 2
Manuels PDF
  Affichage 2
Marques 3
Mises en garde 1

P

Polices 2

S

Symboles 2

Copyright © 2024 - 2026 Ricoh Company, Ltd. All rights reserved.

RICOH Accessibility Designer Manuel d'installation