
RICOH Accessibility Designer Guida all'installazione

Version 1.5

Per le informazioni non presenti in questo manuale, fare riferimento alla Guida del prodotto in uso.



Introduzione

Importante

Nel limite massimo consentito dalle leggi applicabili, in nessun caso il produttore sarà ritenuto responsabile per danni derivanti da eventuali guasti del prodotto, per perdita di documenti o dati o per l'utilizzo di questo prodotto e dei manuali operativi con esso forniti.

Assicurarsi di effettuare sempre una copia o il backup di documenti o dati importanti. I documenti o i dati potrebbero venire cancellati in seguito a errori operativi o malfunzionamenti della macchina. Inoltre è responsabilità del cliente adottare misure di protezione contro virus, worm e altri software dannosi.

In nessun caso il produttore sarà ritenuto responsabile per i documenti creati dall'utente utilizzando il prodotto e per qualsiasi risultato che l'utente ottiene dai dati.

Non rimuovere e non inserire nessun disco durante il funzionamento di questa applicazione.

Attenzioni relative a questa guida

- Alcune illustrazioni o spiegazioni in questa guida potrebbero differire dall'applicazione per miglioramenti o modifiche nell'applicazione.
- Il contenuto del presente documento è soggetto a modifica senza preavviso.
- Nessuna parte di questo documento può essere duplicata, replicata, riprodotta in qualsiasi forma, modificata o citata senza il previo consenso da parte del produttore.

Guide per questa applicazione

Di seguito sono riportate le guide disponibili per la presente applicazione.

Manuali di istruzioni

Questi manuali di istruzioni sono inclusi:

- *RICOH Accessibility Designer Guida all'installazione*
  Questa guida illustra le procedure di installazione e di avvio, nonché le impostazioni necessarie per poter utilizzare l'applicazione.
- *Guida per l'utente di RICOH Accessibility Designer*
  Questa guida spiega le funzioni e le operazioni di base di questa applicazione.

Guida

Il menu **Aiuto** consente di accedere alla versione HTML della *Guida per l'utente di RICOH Accessibility Designer* e della *RICOH Accessibility Designer Guida all'installazione* direttamente dall'interfaccia utente.

Nota

Per visualizzare la documentazione in formato HTML, deve essere installato un browser Web. Il browser consigliato è l'ultima versione di Mozilla Firefox®. Per visualizzare la documentazione in formato PDF è necessario disporre di un programma di lettura dei file PDF, come ad esempio Adobe Reader®.

Come leggere la documentazione

Prima di utilizzare l'applicazione

Questo manuale contiene istruzioni dettagliate e note sul funzionamento e l'utilizzo di questa applicazione. Per garantire il corretto utilizzo, leggere attentamente l'intero manuale prima di usare l'applicazione. Tenere questo manuale a portata di mano per riferimento rapido.

Come utilizzare i manuali e la Guida in linea

Utilizzare i manuali di istruzioni e la guida contestuale in base alle esigenze.

Per imparare a installare e avviare questa applicazione

Si prega di consultare la *RICOH Accessibility Designer Guida all'installazione*.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni e sulle operazioni di base di questa applicazione

Si prega di consultare la *Guida per l'utente di RICOH Accessibility Designer*.

Visualizzazione del Manuale di istruzioni (Guida all'installazione e Guida per l'utente)

Per visualizzare i manuali di istruzioni, procedere come segue.

Visualizzazione della Guida all'installazione e della Guida per l'utente in formato HTML

Le versioni HTML della Guida all'installazione e della Guida per l'utente sono disponibili direttamente dall'interfaccia utente. Avviare l'applicazione, quindi fare clic sul punto interrogativo  situato nell'angolo in alto a destra del pannello dell'interfaccia e selezionare Aiuto.

Simboli

Di seguito sono riportati i simboli utilizzati in questo manuale per identificare rapidamente i contenuti.

Importante

Questo simbolo indica i punti a cui prestare attenzione quando si utilizza l'applicazione. Assicurarsi di leggere queste spiegazioni.

Nota

Questo simbolo indica informazioni supplementari che potrebbero essere utili, ma non essenziali, per il completamento dell'attività.

[Grassetto]

Il **[Grassetto]** all'interno di parentesi quadre indica i nomi di menu, voci di menu, impostazioni, etichette di campi, pulsanti e tasti.

`Corsivo`

Il *`Corsivo`* indica variabili che devono essere sostituite con informazioni specificate dall'utente.

`Monospazio`

`I caratteri monospazio` indicano input e output del computer.

...

I puntini di sospensione indicano la continuazione di una serie.

Marchi

Acrobat, Adobe, Reader e PostScript sono marchi registrati o marchi commerciali di Adobe negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Firefox è un marchio registrato di Mozilla Foundation.

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds.

Microsoft, Windows, Windows Server e Microsoft Edge sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o le società ad essa collegate.

Red Hat è un marchio di Red Hat, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Sentinel è un marchio registrato di Thales DIS CPL USA, Inc.

Ubuntu e Canonical sono marchi registrati di Canonical Ltd.

I nomi propri dei sistemi operativi Windows sono i seguenti:

- Windows 10:
  Microsoft Windows 10 Pro
  Microsoft Windows 10 Enterprise
- Windows 11:
  Microsoft Windows 11 Pro
- Windows Server 2016:
  Microsoft Windows Server 2016 Standard
- Windows Server 2019:
  Microsoft Windows Server 2019 Standard
- Windows Server 2022:
  Microsoft Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2025:
  Microsoft Windows Server 2025 Standard

Altri nomi prodotto qui utilizzati sono solo a scopo identificativo e possono essere marchi delle rispettive aziende. Decliniamo qualsiasi diritto su questi marchi.

SOMMARIO

Introduzione 1
Importante 1
Attenzioni relative a questa guida 1
Guide per questa applicazione 1
Come leggere la documentazione 2
Come utilizzare i manuali e la Guida in linea 2
Marchi 3

1 Installazione

Requisiti di sistema 7
Installazione di RICOH Accessibility Designer 7
Installazione di una licenza permanente 8
Esecuzione di RICOH Accessibility Designer in modalità di prova 11
Esecuzione di RICOH Accessibility Designer 12

INDICE

1. Installazione

- **Requisiti di sistema**
- **Installazione di RICOH Accessibility Designer**
- **Installazione di una licenza permanente**
- **Esecuzione di RICOH Accessibility Designer in modalità di prova**
- **Esecuzione di RICOH Accessibility Designer**

Requisiti di sistema

Sistemi operativi supportati:

Windows®

- Microsoft® Windows 10
- Microsoft Windows 11
- Windows Server 2016 Standard
- Windows Server 2019 Standard
- Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2025 Standard

Importante

- Si sconsiglia di installare RICOH Accessibility Designer su sistemi operativi non supportati. Tuttavia, se desidera installare RICOH Accessibility Designer su sistemi operativi non supportati, deve eseguire il programma di installazione aggiungendo il seguente parametro:

```
RADInstaller.exe -DVERIFY_OS_ACTIVE=false
```

Installazione di RICOH Accessibility Designer

Per installare RICOH Accessibility Designer:

1. Accedere a Windows come amministratore.
2. Scarichi e avvii **RADInstaller**.
3. Apra il programma di installazione e segua le istruzioni di installazione.
4. Segua la procedura accettando i termini del Contratto di licenza e selezionando la cartella di installazione, quindi faccia clic su **Installa**.
5. Una volta completata l'installazione, faccia clic su **Completato**.

Per avviare l'interfaccia di RICOH Accessibility Designer, proceda in uno dei seguenti modi:

1. Apra la cartella di installazione ed esegua `Rad.exe` per Windows.
2. Faccia clic sul pulsante Start di Windows e digiti RICOH Accessibility Designer per cercare RICOH Accessibility Designer, quindi faccia clic sull'applicazione.

Nel sistema operativo Windows, questi file e queste cartelle vengono creati nella directory `C:\ProgramData\Ricoh\Rad\`:

\logs

La cartella contiene i registri dell'applicazione.

\modelli

La cartella contiene modelli di tabella.

\styling

La cartella contiene temi di stile.

styling.xml

File di configurazione dello stile.

rules_styling.xml

File di configurazione dello stile.

Installazione di una licenza permanente

Per utilizzare RICOH Accessibility Designer, è necessario installare una licenza permanente sul computer su cui è installato il prodotto. La licenza permanente è valida solo su questo computer.

Per installare una licenza permanente per RICOH Accessibility Designer:

1. Si assicuri di avere l'e-mail contenente l'ID di abilitazione (EID) che ha ricevuto da Ricoh.
2. Se il computer su cui è installato RICOH Accessibility Designer non dispone di connessione a Internet:
    1. Non chiuda l'applicazione per la gestione delle licenze sul computer su cui è installato RICOH Accessibility Designer.
    2. Si colleghi a un computer con accesso a Internet.
    3. Utilizzi la connessione Desktop remoto per collegarsi al computer su cui è installato RICOH Accessibility Designer.
    4. Acceda con lo stesso nome utente e la stessa password che ha utilizzato quando ha avviato l'applicazione di licenza.
3. Nel computer che ha accesso a Internet, andare a questo sito Web: https://dl.ricohsoftware.com.




4. Fare clic su **Software Activation** sul lato destro dello schermo.
5. Nella finestra di dialogo **Software Activation**, inserire l'EID e l'impronta digitale del sistema.



1. Copia e incolla l'EID dall'e-mail ricevuta da Ricoh.
2. Torni all'applicazione di gestione delle licenze sul computer su cui è installato RICOH Accessibility Designer. Fare clic sul pulsante **Copia** accanto al campo **Impronta sistema**. Questa operazione copia negli appunti l'identificativo di sistema di 16 caratteri che identifica in modo univoco il computer su cui è installato RICOH Accessibility Designer.
3. Tornare alla pagina Web dell'attivazione del software. Incollare l'impronta digitale del sistema nel campo **Enter your System Fingerprint**.
4. Fare clic su **Confirm Content**.

6. Nella finestra di dialogo **Activation Content Confirmation**:
   1. Esamini le informazioni di conferma.
   2. Clicchi su **Activate**.


   Riceverà una conferma che il suo software è stato attivato. Viene generata una chiave di licenza con un ID di attivazione per il computer client e viene visualizzata sullo schermo.



Nota

Il numero di attivazioni della licenza viene visualizzato sotto **Quantity**. Il numero rimanente di attivazioni disponibili per questa licenza viene visualizzato sotto **Remaining Quantity**.

7. Per scaricare la chiave di licenza, faccia clic su **Download License Key**. La procedura di salvataggio e il tipo di file sono diversi per ogni browser. Registri la cartella in cui ha salvato la chiave di licenza.
8. Per inviare via e-mail il file della chiave di licenza a qualcun altro, clicchi su **Email License Key**.



1. Digitare l'indirizzo e-mail.
2. Clicchi su **Send**.

9. Se ha finito, chiuda la scheda del browser. Per riavviare il processo, clicchi su **Start Over**.
10. Se ha effettuato l'accesso a Internet da un computer diverso da quello su cui è installato RICOH Accessibility Designer, copi il file di licenza sul computer su cui è installato RICOH Accessibility Designer.

Esecuzione di RICOH Accessibility Designer in modalità di prova

Se si esegue RICOH Accessibility Designer senza una licenza permanente, l'applicazione funziona in modalità di prova con funzionalità limitate.

La modalità di prova Le consente di esplorare l'interfaccia e creare progetti, ma limita le seguenti funzioni:

- Esportazione dei file di controllo.
- Esportazione delle macro.
- Regole di esportazione.
- Convalida dei file PDF (la convalida comporta il salvataggio di un file di controllo su disco).

I file PDF salvati in modalità di prova includono:

- Una filigrana su ogni pagina.
- Un'intestazione su ogni pagina che indica che il PDF è stato generato con la versione di prova.

Quando si tenta di utilizzare una funzione soggetta a restrizioni, viene visualizzato un messaggio che spiega che la funzione è disabilitata nella modalità di prova.

Per rimuovere tali limitazioni, installi una licenza permanente. Consultare Installazione di una licenza permanente, pagina 8.

Esecuzione di RICOH Accessibility Designer

Per eseguire RICOH Accessibility Designer:

1. Per avviare RICOH Accessibility Designer, utilizzi `Rad.exe` per Windows.

   Nota

   La cartella di installazione predefinita è `C:\Program Files\RICOH\RICOH Accessibility Designer`.

2. Per caricare un file di licenza, fare clic su **INSTALLA LICENZA**.

   Dopo l'acquisto, è necessario scaricare il file della licenza. Per ulteriori informazioni sull'installazione di una licenza permanente, consultare la sezione Installazione di una licenza permanente nella *RICOH Accessibility Designer Guida all'installazione*.

3. Una volta caricato il file di licenza, faccia clic su **Chiudi**.

Nota

Con RICOH Accessibility Designer potrete continuare a utilizzare i progetti e le macro delle versioni precedenti senza alcuna perdita di funzionalità. Le versioni precedenti di RICOH Accessibility Designer non sono in grado di aprire progetti e macro creati con versioni più recenti. PDF2PDFUA è in grado di utilizzare file di controllo e macro creati con versioni precedenti di RICOH Accessibility Designer. Le versioni precedenti di PDF2PDFUA non sono in grado di aprire i file di controllo e le macro creati con una versione più recente di RICOH Accessibility Designer. Se dispone di una versione precedente, è necessario aggiornare RICOH Accessibility Designer per poter usufruire delle funzionalità più recenti.

INDICE

A

Avvertenze 1

C

Caratteri 2
Convenzioni 2

D

Documentazione 2

G

Guida contestuale
  Come utilizzare 2
Guida dell'utente HTML
  Visualizzazione 2

M

Manuali di istruzioni
  Come utilizzare 2
Manuali PDF
  Visualizzazione 2
Marchi 3

S

Simboli 2

Copyright © 2024 - 2026 Ricoh Company, Ltd. All rights reserved.

RICOH Accessibility Designer Guida all'installazione