RICOH

RICOH Accessibility Designer Installationsanleitung

Informationen, die nicht in diesem Handbuch enthalten sind, finden Sie im Hilfe-System Ihres Produkts.



Version 1.5

Einleitung

Wichtig

Der Hersteller schließt die Haftung für Schäden aus, die durch das Versagen des Produkts, den Verlust von Dokumenten oder Daten oder die Verwendung dieses Produkts und der damit verbundenen Bedienungsanleitungen verursacht werden, soweit dies gesetzlich möglich ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie wichtige Dokumente oder Daten immer kopieren oder über Sicherungskopien davon verfügen. Dokumente oder Daten könnten aufgrund von Bedienungsfehlern oder Störungen des Geräts gelöscht werden. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, angemessene Schutzmaßnahmen gegen Computerviren, -würmer und andere gefährliche Software zu treffen.

Unter keinen Umständen sind die Hersteller haftbar für Dokumente, die von Ihnen unter Verwenden dieses Produkts oder der Ergebnisse der Daten, die von Ihnen ausgeführt wurden, erstellt wurden.

Entfernen Sie während der Ausführung dieser Anwendung keine Datenträger, und setzen Sie keine Datenträger ein.

Vorsichtshinweise für dieses Handbuch

- Einige Abbildungen oder Erläuterungen in diesem Handbuch können von Ihrer Anwendung aufgrund von Verbesserungen oder Veränderungen abweichen.
- Die Inhalte dieses Dokuments können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Dokument darf ohne vorherige Zustimmung des Herstellers in keiner Form dupliziert, repliziert, reproduziert, geändert oder zitiert werden.

Leitfaden für diese Anwendung

Die folgenden Handbücher sind für diese Anwendung verfügbar.

Benutzerhandbücher

Diese Bedienungsanleitungen sind im Lieferumfang enthalten:

- *RICOH Accessibility Designer Installationsanleitung*

  In diesem Handbuch werden der Setup- und der Startvorgang sowie die zum Verwenden der Anwendung erforderlichen Einstellungen erklärt.
- *RICOH Accessibility Designer Anwenderanleitung*

  Dieses Handbuch erklärt die Funktionen und grundlegenden Vorgänge dieser Anwendung.

Hilfe

Über das Menü **Hilfe** können Sie direkt über die Benutzeroberfläche auf die HTML-Version der *RICOH Accessibility Designer Anwenderanleitung* und der *RICOH Accessibility Designer Installationsanleitung* zugreifen.

Hinweis

Um die HTML-Dokumentation lesen zu können, muss ein Web-Browser installiert sein. Als Browser wird die aktuellste Version von Mozilla Firefox empfohlen:®. Um die PDF-Dokumentation anzeigen zu können, muss ein PDF-Reader, wie beispielsweise Adobe Reader®, installiert sein.

Hinweise für das Lesen der Dokumentation

Vor Verwendung dieser Anwendung

Dieses Handbuch enthält ausführliche Anleitungen und Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung der Anwendung. Um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, sollten Sie dieses Handbuch sorgfältig und vollständig durchlesen, bevor Sie die Anwendung verwenden. Bewahren Sie das Handbuch griffbereit auf, um stets schnell darin nachschlagen zu können.

Informationen zur Verwendung der Handbücher und der Hilfe

Verwenden Sie bei Bedarf das Benutzerhandbuch und die Feldhilfe.

Informationen zur Installation und zum Starten dieser Anwendung

Lesen Sie die *RICOH Accessibility Designer Installationsanleitung*.

Informationen über Funktionen und grundlegende Vorgänge dieser Anwendung:

Lesen Sie die *Anwenderanleitung zum RICOH Accessibility Designer*.

Anzeigen von Bedienerhandbüchern (Installationsanleitung und Anwenderanleitung)

Gehen Sie wie folgt vor, um die Bedienungsanleitungen anzuzeigen.

Anzeige der Einrichtungsanleitung und der Anwenderanleitung im HTML-Format

Die HTML-Versionen der Einrichtungsanleitung und der Anwenderanleitung sind direkt über die Benutzeroberfläche verfügbar. Starten Sie die Anwendung, klicken Sie anschließend auf das Fragezeichen  in der oberen rechten Ecke des Bedienfelds und wählen Sie „Hilfe“ aus.

Symbole

Die nachstehenden Symbole werden in diesem Handbuch verwendet, um Ihnen ein schnelles Auffinden von Inhalten zu ermöglichen.

Wichtig

Dieses Symbol zeigt Punkte an, auf die Sie bei der Verwendung der Anwendung achten sollen. Lesen Sie diese Erläuterungen unbedingt durch.

Hinweis

Dieses Symbol zeigt Zusatzinformationen an, die gegebenenfalls hilfreich, jedoch nicht notwendig sind, um eine Aufgabe abzuschließen.

[Fett]

[Fettschrift] in eckigen Klammern markiert die Namen von Menüs, Menüelementen, Einstellungen, Feldern, Schaltflächen und Tasten.

`Kursiv`

`Kursivschrift` markiert Variablen, die Sie durch eigene Informationen ersetzen müssen.

`Monospace`

`Monospace-Schriftart` markiert Computereingaben und -ausgaben.

...

Auslassungspunkte bedeuten, dass eine Aufzählungsreihe weiter fortgesetzt werden kann.

Marken

Acrobat, Adobe, Reader und PostScript sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Firefox ist eine eingetragene Marke der Mozilla Foundation.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds.

Microsoft, Windows, Windows Server und Microsoft Edge sind eingetragene Marken oder Marken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Oracle und Java sind eingetragene Warenzeichen von Oracle und/oder deren Tochtergesellschaften.

Red Hat ist eine in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragene Marke der Red Hat, Inc.

Sentinel ist eine eingetragene Marke von Thales DIS CPL USA, Inc.

Ubuntu und Canonical sind eingetragene Marken von Canonical Ltd.

Die richtigen Namen der Betriebssysteme von Windows lauten folgendermaßen:

- Windows 10:
  Microsoft Windows 10 Pro
  Microsoft Windows 10 Enterprise
- Windows 11:
  Microsoft Windows 11 Pro
- Windows-Server 2016:
  Microsoft Windows Server 2016 Standard
- Windows Server 2019:
  Microsoft Windows Server 2019 Standard
- Windows Server 2022:
  Microsoft Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2025:
  Microsoft Windows Server 2025 Standard

Andere hier aufgeführte Produktnamen dienen nur Identifikationszwecken und können Marken ihrer jeweiligen Firmen sein. Wir verzichten auf alle Rechte an diesen Marken.

INHALT

Einleitung 1
Wichtig 1
Vorsichtshinweise für dieses Handbuch 1
Leitfaden für diese Anwendung 1
Hinweise für das Lesen der Dokumentation 2
Informationen zur Verwendung der Handbücher und der Hilfe 2
Marken 3

1 Installation

Systemanforderungen 7
Installation von RICOH Accessibility Designer 7
Installation einer permanenten Lizenz 8
RICOH Accessibility Designer im Testmodus ausführen 11
Ausführen von RICOH Accessibility Designer 12

INDEX

1. Installation

- **Systemanforderungen**
- **Installation von RICOH Accessibility Designer**
- **Installation einer permanenten Lizenz**
- **RICOH Accessibility Designer im Testmodus ausführen**
- **Ausführen von RICOH Accessibility Designer**

Systemanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme:

Windows®

- Microsoft®, Windows 10
- Microsoft Windows 11
- Windows Server 2016 Standard
- Windows Server 2019 Standard
- Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2025 Standard

Wichtig

- Wir raten davon ab, RICOH Accessibility Designer auf nicht unterstützten Betriebssystemen zu installieren. Wenn Sie RICOH Accessibility Designer jedoch auf nicht unterstützten Betriebssystemen installieren möchten, müssen Sie das Installationsprogramm mit folgendem Parameter ausführen:

```
RADInstaller.exe -DVERIFY_OS_ACTIVE=false
```

Installation von RICOH Accessibility Designer

So installieren Sie den RICOH Accessibility Designer:

1. Melden Sie sich als Administrator in Windows an.
2. Laden Sie den **RADInstaller** herunter und starten Sie ihn.
3. Öffnen Sie das Installationsprogramm und befolgen Sie die Installationsschritte.
4. Befolgen Sie die Anweisungen, indem Sie die Bedingungen der Lizenz akzeptieren und den Installationsordner auswählen; klicken Sie anschließend auf **Installieren**.
5. Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig**.

Um die Benutzeroberfläche des RICOH Accessibility Designer zu starten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Installationsordner und führen Sie `Rad.exe` unter Windows.
2. Klicken Sie auf die Windows-Startschaltfläche, geben Sie „RICOH RAD“ ein, um nach dem „RICOH Accessibility Designer“ zu suchen, und klicken Sie anschließend darauf.

Unter dem Windows-Betriebssystem werden diese Dateien und Ordner im Verzeichnis `C:\ProgramData\Ricoh\Rad\` angelegt:

\Protokolle

Der Ordner enthält die Anwendungsprotokolle.

\Schablonen

Der Ordner enthält Tabellenschablonen.

\Gestaltung

Der Ordner enthält Designvorlagen.

styling.xml

Konfigurationsdatei für das Styling.

rules_styling.xml

Konfigurationsdatei für das Styling.

Installation einer permanenten Lizenz

Um den RICOH Accessibility Designer nutzen zu können, müssen Sie eine permanente Lizenz auf dem Computer installieren, auf dem das Produkt installiert ist. Die permanente Lizenz ist nur auf diesem Computer gültig.

So installieren Sie eine Dauerlizenz für RICOH Accessibility Designer:

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die E-Mail mit der Berechtigungs-ID (EID) haben, die Sie von Ricoh erhalten haben.
2. Falls der Computer, auf dem RICOH Accessibility Designer installiert ist, keinen Internetzugang hat:
    1. Schließen Sie die Lizenzanwendung nicht auf dem Computer, auf dem RICOH Accessibility Designer installiert ist.
    2. Melden Sie sich an einem Computer mit Internetzugang an.
    3. Verwenden Sie die Remotedesktopverbindung, um eine Verbindung zu dem Computer herzustellen, auf dem RICOH Accessibility Designer installiert ist.
    4. Melden Sie sich mit demselben Benutzernamen und Passwort an, das Sie beim Starten der Lizenzanwendung verwendet haben.
3. Öffnen Sie auf dem Computer mit Internetzugang diese Website: https://dl.ricohsoftware.com.



4. Klicken Sie auf **Software Activation** am rechten Bildschirmrand.
5. Geben Sie im Dialogfeld **Software Activation** die EID und den System-Fingerabdruck ein.




1. Kopieren Sie die EID aus der E-Mail, die Sie von Ricoh erhalten haben, und fügen Sie sie ein.
2. Kehren Sie zur Anwendung zur Lizenzverwaltung auf dem Computer zurück, auf dem RICOH Accessibility Designer installiert ist. Klicken Sie neben dem Feld **Systemfingerabdruck** auf die Schaltfläche **Kopieren**. Mit dieser Aktion wird der 16-stellige System-Fingerabdruck, der den Computer, auf dem RICOH Accessibility Designer installiert ist, eindeutig identifiziert, in die Zwischenablage kopiert.
3. Kehren Sie zur Webseite für die Softwareaktivierung zurück. Fügen Sie den Systemfingerabdruck in das Feld **Enter your System Fingerprint** ein.

4. Klicken Sie auf **Confirm Content**.

6. Im Dialog **Activation Content Confirmation**:

   1. Überprüfen Sie die Bestätigungsinformationen.
   2. Klicken Sie auf **Activate**.

   Sie erhalten eine Bestätigung, dass Ihre Software aktiviert wurde. Es wird ein Lizenzschlüssel mit einer Aktivierungs-ID für den Client-Computer generiert und auf dem Bildschirm angezeigt.




Hinweis

Die Anzahl der Aktivierungen der Lizenz wird unter **Quantity** angezeigt. Die verbleibende Anzahl der verfügbaren Aktivierungen für diese Lizenz wird unter **Remaining Quantity** angezeigt.

7. Um den Lizenzschlüssel herunterzuladen, klicken Sie auf **Download License Key**. Das Speicherverfahren und der Dateityp sind für jeden Browser unterschiedlich. Notieren Sie sich den Ordner, in dem Sie den Lizenzschlüssel gespeichert haben.

8. Um die Lizenzschlüsseldatei an eine andere Person zu senden, klicken Sie auf **Email License Key**.



1. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
2. Klicken Sie auf **Send**.

9. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie die Browser-Registerkarte. Um den Prozess neu zu starten, klicken Sie auf **Start Over**.
10. Falls Sie von einem anderen Computer aus auf das Internet zugegriffen haben als dem, auf dem RICOH Accessibility Designer installiert ist, kopieren Sie bitte die Lizenzdatei auf den Computer, auf dem RICOH Accessibility Designer installiert ist.

RICOH Accessibility Designer im Testmodus ausführen

Wenn Sie RICOH Accessibility Designer ohne dauerhafte Lizenz ausführen, läuft die Anwendung im Testmodus mit eingeschränkter Funktionalität.

Im Testmodus können Sie die Benutzeroberfläche erkunden und Projekte erstellen, wobei folgende Funktionen jedoch eingeschränkt sind:

- Steuerdatei exportieren.
- Makros exportieren.
- Regeln exportieren.
- PDFs validieren (bei der Validierung wird eine Steuerdatei auf der Festplatte gespeichert).

Zu den im Testmodus gespeicherten PDF-Dateien gehören:

- Ein Wasserzeichen auf jeder Seite.
- Eine Kopfzeile auf jeder Seite, aus der hervorgeht, dass die PDF-Datei mit der Testversion erstellt wurde.

Wenn Sie versuchen, eine eingeschränkte Funktion zu nutzen, erscheint eine Meldung, in der erklärt wird, dass die Funktion im Testmodus deaktiviert ist.

Um diese Einschränkungen zu entfernen, installieren Sie bitte eine Dauerlizenz. Siehe Installation einer permanenten Lizenz, Seite 8.

Ausführen von RICOH Accessibility Designer

So führen Sie den RICOH Accessibility Designer aus:

1. Um den RICOH Accessibility Designer zu starten, verwenden Sie `Rad.exe` unter Windows.

   Hinweis

   Der Standardinstallationsordner lautet `C:\Program Files\RICOH\RICOH Accessibility Designer`.

2. Um eine Lizenzdatei zu laden, klicken Sie auf **LIZENZ INSTALLIEREN**.

   Nach dem Kauf müssen Sie die Lizenzdatei abrufen. Weitere Informationen zur Installation einer permanenten Lizenz finden Sie unter „Installation einer permanenten Lizenz“ in der *RICOH Accessibility Designer Installationsanleitung*.

3. Sobald die Lizenzdatei geladen ist, klicken Sie auf **Schließen**.

Hinweis

Mit dem RICOH Accessibility Designer können Sie Projekte und Makros aus früheren Versionen ohne Funktionseinbußen weiterhin verwenden. Ältere Versionen des RICOH Accessibility Designer können keine Projekte und Makros öffnen, die mit neueren Versionen erstellt wurden. PDF2PDFUA kann Steuerdateien und Makros verwenden, die mit älteren Versionen von RICOH Accessibility Designer erstellt wurden. Ältere Versionen von PDF2PDFUA können keine Steuerdateien und Makros öffnen, die mit einer neueren Version von RICOH Accessibility Designer erstellt wurden. Falls Sie eine ältere Version verwenden, müssen Sie den RICOH Accessibility Designer aktualisieren, um die neuesten Funktionen nutzen zu können.

INDEX

B

Benutzerhandbuch
  Verwendung 2

D

Dokumentation 2

F

Feldhilfe
  Verwendung 2

H

HTML-Anwenderanleitung
  Anzeigen 2

K

Konventionen 2

M

Marken 3

P

PDF-Handbücher
  Anzeigen 2

S

Schrifttypen 2
Symbole 2
Systemanforderungen 7

V

Vorsichtshinweise 1

Copyright © 2024 - 2026 Ricoh Company, Ltd. All rights reserved.

RICOH Accessibility Designer Installationsanleitung