RICOH

RICOH Transforms Suite

Outil PDF2PDFUA Guide d'installation

Aperçu 1

Installation de l'outil PDF2PDFUA 2

Version 1.5

Pour obtenir des informations non disponibles dans ce manuel, reportez-vous au système d'aide de votre produit.

SOMMAIRE

Introduction

Important 2
Précautions concernant ce guide 2
Publications relatives à ce produit 2
Symboles 2
Abréviations 3
Marques 3

1 Aperçu

Avantages 5
Limitations 5
Exigences 5

2 Installation de l'outil PDF2PDFUA

Installation de PDF2PDFUA à l'aide de l'interface graphique 7
Installation d'une licence permanente 7
Installation sous AIX ou Linux à partir de la ligne de commande 11
Installation d'une licence permanente sous AIX ou Linux 11

Introduction

Important

Dans la mesure maximale autorisée par les lois en vigueur, le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage, quel qu'il soit, résultant de défaillances de ce produit, de pertes de documents ou de données, ou de l'utilisation ou de la non-utilisation de ce produit et des manuels d'utilisation fournis avec celui-ci.

Assurez-vous de toujours copier les documents importants et les données ou d'en faire une sauvegarde. Les documents ou les données peuvent être effacés en raison de vos erreurs de manipulation ou de dysfonctionnements du logiciel. De plus, il est de votre responsabilité de prendre les mesures de protection appropriées contre les virus informatiques, les vers et autres logiciels malveillants.

En aucun cas le fabricant sera tenu responsable des documents que vous avez créés à l'aide de ce produit ou des résultats issus des données que vous avez exécutées.

Précautions concernant ce guide

- Certaines illustrations ou explications de ce guide peuvent différer de votre produit en raison d'une amélioration ou d'une modification du produit.
- Le contenu de ce document est susceptible d'être modifié sans préavis.
- Aucune partie de ce document ne peut être dupliquée, répliquée, reproduite sous quelque forme que ce soit, modifiée ou citée sans le consentement préalable du fournisseur.

Publications relatives à ce produit

Cette publication présente une vue d'ensemble de l'outil PDF2PDFUA et fournit des informations sur son installation et son utilisation.

Manuels d'instruction

Pour plus d'informations sur l'outil PDF2PDFUA, veuillez consulter les documents suivants :

- *PDF2PDFUA Manuel d'installation*
- *PDF2PDFUA Guide utilisateur*

Symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel afin de vous aider à identifier le contenu rapidement.



Ce symbole indique les points auxquels vous devez apporter une attention particulière lors de l'utilisation de l'application. Lisez consciencieusement ces explications.

Remarque

Ce symbole indique des informations supplémentaires susceptibles de vous être utiles, mais qui ne sont pas indispensables à la réalisation d'une tâche.

[Gras]

L'utilisation du **[Gras]** à l'intérieur des crochets sert à désigner les noms de menus, éléments de menu, paramètres, libellés de champs, boutons et touches.

`Italique`

Les *`caractères en italique`* désignent les variables que vous devez remplacer par vos propres informations.

`Chasse fixe`

Les `caractères à chasse fixe` sont utilisés pour les entrées et sorties informatiques.

...

Les points de suspension correspondent à une série qui peut continuer.

Abréviations

AES

Advanced Encryption Standard

AFP

Advanced Function Presentation

PDF

Portable Document Format

UA

Accessibilité universelle

WCAG

Directives relatives à l'accessibilité des contenus Web

Marques

Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript, PDF et le logo PDF sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Linux est la marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et/ou d'autres pays.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Sentinel est une marque déposée de Thales DIS CPL USA, Inc.

UNIX est une marque de The Open Group aux États-Unis et dans certains autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

1. Aperçu

- **Avantages**
- **Limitations**
- **Exigences**

Utilisez l'outil PDF2PDFUA avec un fichier de contrôle PDF2PDFUA pour effectuer la transformation d'un fichier PDF d'entrée en un fichier conforme à la norme PDF/UA. La norme ISO 14289 définit les exigences techniques permettant à un fichier PDF d'être conforme à la norme PDF/UA. Les Directives pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG) du W3C ont été rédigées en tenant compte des contenus Web. Ce document présente des principes, des recommandations et des critères de réussite relatifs à la création de contenus accessibles. Les exigences de la norme PDF/UA viennent compléter les critères de réussite des WCAG 2.0 et sont donc conformes à ces dernières.

Avantages

Si vous disposez déjà d'un document PDF non conforme aux normes PDF/UA, vous pouvez utiliser la ligne de commande pour convertir ce fichier en un format conforme aux normes PDF/UA.

Si vous exécutez l'outil PDF2PDFUA à partir de la transformation AFP2PDF Plus, vous pouvez générer un document compatible PDF/UA à partir d'un fichier AFP d'entrée.

Limitations

- La transformation PDF2PDFUA ne peut pas créer de fichier conforme à la norme PDF/UA si certaines exigences techniques ne sont pas respectées. Pour plus d'informations, consultez la section « Garantir la conformité aux normes PDF/UA et WCAG » dans l'*Outil PDF2PDFUA : Guide utilisateur*.
- **Systèmes d'écriture autorisés**

  Le seul système d'écriture actuellement pris en charge est celui qui s'écrit de gauche à droite et de haut en bas. Toute autre langue utilisant un système d'écriture différent, comme l'écriture de droite à gauche (arabe ou hébreu) ou de bas en haut (chinois traditionnel ou vietnamien), n'est pas encore prise en charge.

Exigences

L'outil PDF2PDFUA nécessite JAVA v1.8 ou une version ultérieure. Pour convertir un fichier AFP en un fichier PDF conforme à la norme PDF/UA, assurez-vous que la transformation AFP2PDF Plus est installée sur votre système.

Pour plus d'informations sur les exigences techniques auxquelles un fichier d'entrée doit satisfaire pour que le fichier PDF/UA généré soit conforme, veuillez consulter le *PDF2PDFUA Guide utilisateur*.

2. Installation de l'outil PDF2PDFUA

- **Installation de PDF2PDFUA à l'aide de l'interface graphique**
- **Installation d'une licence permanente**
- **Installation sous AIX ou Linux à partir de la ligne de commande**
- **Installation d'une licence permanente sous AIX ou Linux**

Installation de PDF2PDFUA à l'aide de l'interface graphique

Vous devez installer PDF2PDFUA sur le système sur lequel vous prévoyez d'exécuter PDF2PDFUA.

Pour installer PDF2PDFUA :

1. Téléchargez le fichier `PDF2PDF_UA_Installer.exe` sous Windows et le fichier `PDF2PDF_UA_Installer.bin` sous Unix.
2. Pour lancer l'installation sous Windows, connectez-vous en tant qu'administrateur, puis double-cliquez sur le fichier `PDF2PDF_UA_installer.exe`.
3. Sur l'écran **Introduction**, cliquez sur **Suivant** pour poursuivre le processus d'installation de la transformation.

   Remarque

   - Pour interrompre le processus d'installation de la transformation, cliquez sur **Annuler**.
4. Dans la boîte de dialogue **Contrat de licence** :
   1. Lisez le contrat de licence.
   2. Cliquez sur **J'accepte les dispositions du contrat de licence**.
   3. Cliquez sur **Suivant**.

   Remarque

   - Si vous n'acceptez pas les conditions du contrat de licence, vous ne pourrez pas poursuivre l'installation.
5. Dans **Obtenir entrée d'utilisateur**, sélectionnez l'une des options en fonction de vos besoins, puis poursuivez les étapes d'installation.
6. Choisissez ensuite le dossier d'installation.
   Vous pouvez choisir entre **PDF2PDFUA en version autonome** et **Intégré à AFP2PDF Plus**.
7. La fenêtre récapitulative préalable à l'installation s'affiche juste avant le début de l'installation. Ceci indique les éléments que vous avez choisi d'installer ainsi que leur emplacement.
   Pour terminer le processus d'installation, cliquez sur **Installer**.

   La boîte de dialogue d'installation s'affiche pour vous indiquer l'état d'avancement de l'installation.
8. Cliquez sur **Effectué** pour quitter le programme d'installation.

Installation d'une licence permanente

Pour continuer à utiliser PDF2PDFUA Plus après l'expiration de la licence d'essai, vous devez installer une licence définitive sur l'ordinateur sur lequel le produit est installé. La licence permanente n'est valable que sur cet ordinateur.

Pour installer une licence permanente pour PDF2PDFUA :

1. Lancez l'outil de gestion des licences `PDF2PDFUALicenseManager.exe` sous Windows. Celui-ci se trouve dans le dossier `license_installer` où PDF2PDFUA est installé, puis suivez les étapes d'installation.
2. Lorsque le message **Vous pouvez soit installer une nouvelle licence, soit révoquer celle qui est actuellement installée.** s'affiche, sélectionnez **Installer la licence - Importer et appliquez un nouveau fichier de licence.**
3. Assurez-vous d'être en possession de l'e-mail contenant l'identifiant de droit (EID) que vous avez reçu de Ricoh.
4. Si l'ordinateur sur lequel PDF2PDFUA est installé ne dispose pas d'un accès à Internet :
    1. Ne fermez pas l'application de licence sur l'ordinateur sur lequel PDF2PDFUA est installé.
    2. Connectez-vous à un ordinateur disposant d'un accès à Internet.
    3. Utilisez la connexion Bureau à distance pour vous connecter à l'ordinateur sur lequel PDF2PDFUA est installé.
    4. Connectez-vous avec le même nom d'utilisateur et le même mot de passe que ceux que vous avez utilisés lorsque vous avez lancé l'application de licence.
5. Sur l'ordinateur connecté à Internet, rendez-vous à cette adresse : https://dl.ricohsoftware.com.



6. Cliquez sur **Software Activation** à droite de l'écran.
7. Dans la boîte de dialogue **Software Activation**, insérez l'EID et l'empreinte digitale du système.



1. Copiez et collez l'EID figurant dans l'e-mail que vous avez reçu de Ricoh.
2. Revenez à l'outil de gestion des licences sur l'ordinateur sur lequel PDF2PDFUA est installé. Copiez le contenu du champ de l'empreinte de votre machine. Cette action copie dans le presse-papiers l'empreinte système de 16 caractères qui identifie de manière unique l'ordinateur sur lequel PDF2PDFUA est installé.
3. Retournez à la page Web d'activation du logiciel. Collez l'empreinte digitale du système dans le champ **Enter your System Fingerprint**.
4. Cliquez sur **Confirm Content**.

8. Dans la boîte de dialogue **Activation Content Confirmation**:
   1. Examinez les informations de confirmation.
   2. Cliquez sur **Activate**.


Vous recevrez une confirmation de l'activation de votre logiciel. Une clé de licence est générée avec un ID d'activation pour l'ordinateur client et s'affiche à l'écran.



Remarque

Le nombre d'activations de la licence est affiché sous **Quantity**. Le nombre restant d'activations disponibles pour cette licence est affiché sous **Remaining Quantity**.

9. Pour télécharger la clé de licence, cliquez sur **Download License Key**. La procédure d'enregistrement et le type de fichier sont différents pour chaque navigateur. Enregistrez le dossier dans lequel vous avez sauvegardé la clé de licence.
10. Pour envoyer le fichier de clé de licence à quelqu'un d'autre par e-mail, cliquez sur **Email License Key**.



1. Entrez l'adresse e-mail.
2. Cliquez sur **Send**.

11. Si vous avez terminé, fermez l'onglet du navigateur. Pour redémarrer le processus, cliquez sur **Start Over**.
12. Si vous vous êtes connecté à Internet depuis un ordinateur différent de celui sur lequel PDF2PDFUA est installé, veuillez copier le fichier de licence sur l'ordinateur sur lequel PDF2PDFUA est installé.
13. Lancez l'outil de gestion des licences sur le système sur lequel PDF2PDFUA est installé, suivez les étapes d'installation, puis sélectionnez **Installer la licence - Importer et appliquer un nouveau fichier de licence.** → **Installez**.
14. Une fois que l'outil de gestion des licences a affiché l'empreinte de votre machine, cliquez sur **Suivant**.
15. Recherchez le fichier de licence, puis cliquez sur **Ouvrir**.
16. Sélectionnez **Suivant**.
17. Vérifiez le récapitulatif de l'installation, puis cliquez sur **Installer**.

Un message s'affiche pour vous informer que la licence a bien été installée.

18. Vous pouvez commencer à utiliser la transformation PDF2PDFUA.

Installation sous AIX ou Linux à partir de la ligne de commande

Pour lancer le programme d'installation à la ligne de commande, procédez comme suit :

1. Téléchargez le fichier `PDF2PDF_UA_Installer.bin`.
2. Ajoutez les droits d'exécution. Utilisez la commande shell suivante : `chmod +x PDF2PDF_UA_Installer.bin`.
3. Le programme d'installation utilise le dossier `/tmp`; vous devez donc vous assurer qu'il dispose des droits d'écriture et d'un espace suffisant.
4. Exécutez la commande `./PDF2PDF_UA_Installer.bin` pour lancer la procédure d'installation, puis suivez les étapes d'installation.

Installation d'une licence permanente sous AIX ou Linux

Pour installer une licence permanente de PDF2PDFUA sous AIX ou Linux :

1. Accédez au dossier « license_installer » situé dans le dossier d'installation de PDF2PDFUA, où vous trouverez l'outil de gestion des licences.
2. Assurez-vous que l'outil de gestion des licences dispose des droits d'exécution. S'il ne dispose pas des droits d'exécution, exécutez la commande suivante : `chmod +x PDF2PDFUALicenseManager.bin`.
3. Lancez le gestionnaire de licences en exécutant le fichier `./PDF2PDFUALicenseManager.bin`, puis suivez les étapes indiquées.
4. Vous devez indiquer l'emplacement du dossier d'installation de PDF2PDFUA ; vous obtiendrez alors une empreinte numérique.
5. Suivez les étapes 5 à 11 figurant dans Installation d'une licence permanente, page 7.
6. Indiquez l'emplacement de la clé de licence dans le gestionnaire de licences.

RICOH Transforms Suite Outil PDF2PDFUA Guide d'installation