RICOH

RICOH Transforms Suite


Strumento PDF2PDFUA Guida all'installazione

Panoramica 1

Installazione dello strumento PDF2PDFUA 2

Version 1.5

Per le informazioni non presenti in questo manuale, fare riferimento alla Guida del prodotto in uso.



SOMMARIO

Introduzione

Importante 2
Precauzioni relative a questa guida 2
Pubblicazioni relative a questo prodotto 2
Simboli 2
Abbreviazioni 3
Marchi 3

1 Panoramica

Vantaggi 5
Limitazioni 5
Requisiti 5

2 Installazione dello strumento PDF2PDFUA

Installazione di PDF2PDFUA tramite l'interfaccia grafica 7
Installazione di una licenza permanente 7
Installazione su AIX o Linux dalla riga di comando 11
Installazione di una licenza permanente su AIX o Linux 11

Introduzione

Importante

Nella misura massima consentita dalle leggi applicabili, in nessun caso il produttore sarà responsabile per qualsiasi danno derivante da guasti di questo prodotto, perdite di documenti o dati, o l'uso o il non uso di questo prodotto e dei manuali operativi forniti con esso.

Assicurarsi di copiare o avere sempre copie di sicurezza di documenti o dati importanti. I documenti o i dati potrebbero essere cancellati a causa di errori operativi o malfunzionamenti del software. Inoltre, l'utente è responsabile dell'adozione di misure di protezione contro virus, worm e altri software dannosi.

In nessun caso il produttore sarà ritenuto responsabile per i documenti creati dall'utente utilizzando il prodotto e per qualsiasi risultato che l'utente ottiene dai dati.

Precauzioni relative a questa guida

- Alcune illustrazioni o spiegazioni in questa guida potrebbero differire dal prodotto in uso a causa di miglioramenti o cambiamenti nel prodotto.
- Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.
- Nessuna parte di questo documento può essere duplicata, replicata, riprodotta in qualsiasi forma, modificata o citata senza previo consenso del fornitore.

Pubblicazioni relative a questo prodotto

La presente pubblicazione offre una panoramica dello strumento e fornisce informazioni relative all'installazione e all'utilizzo dello strumento PDF2PDFUA.

Manuali di istruzioni

Per ulteriori informazioni sullo strumento PDF2PDFUA, si prega di consultare i seguenti documenti:

- *Guida all'installazione di PDF2PDFUA*
- *Guida per l'utente di PDF2PDFUA*

Simboli

Di seguito sono riportati i simboli utilizzati in questo manuale per identificare rapidamente i contenuti.

Importante

Questo simbolo indica i punti a cui prestare attenzione quando si utilizza l'applicazione. Assicurarsi di leggere queste spiegazioni.

Nota

Questo simbolo indica informazioni supplementari che potrebbero essere utili, ma non essenziali, per il completamento dell'attività.

[Grassetto]

Il **[Grassetto]** all'interno di parentesi quadre indica i nomi di menu, voci di menu, impostazioni, etichette di campi, pulsanti e tasti.

`Corsivo`

Il *`Corsivo`* indica variabili che devono essere sostituite con informazioni specificate dall'utente.

`Monospazio`

`I caratteri monospazio` indicano input e output del computer.

...

I puntini di sospensione indicano la continuazione di una serie.

Abbreviazioni

AES

Advanced Encryption Standard

AFP

Advanced Function Presentation

PDF

Portable Document Format (Formato documento portabile)

UA

Accessibilità universale

WCAG

Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web

Marchi

Adobe, il logo Adobe, PostScript e il logo PostScript, PDF e il logo PDF sono marchi registrati o marchi di Adobe negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Microsoft, Windows, Windows NT e il logo Windows sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti, in altri paesi o in entrambi.

Sentinel® è un marchio registrato di Thales DIS CPL USA, Inc.

UNIX è un marchio registrato di The Open Group negli Stati Uniti e in altri paesi.

Altri nomi di aziende, prodotti o servizi potrebbero essere marchi o marchi di servizio di altri.

1. Panoramica

- **Vantaggi**
- **Limitazioni**
- **Requisiti**

Utilizzi lo strumento PDF2PDFUA insieme a un file di controllo PDF2PDFUA per effettuare la trasformazione di un file PDF di input in un file conforme allo standard PDF/UA. La norma ISO 14289 descrive i requisiti tecnici affinché un file PDF sia conforme allo standard PDF/UA. Le Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG) del W3C sono state redatte tenendo conto dei contenuti web. Contiene principi, linee guida e criteri di conformità relativi alle modalità di creazione di contenuti accessibili. I requisiti dello standard PDF/UA sono complementari ai criteri di successo delle WCAG 2.0 e sono pertanto conformi ai requisiti di quest'ultimo.

Vantaggi

Se dispone già di un documento PDF non conforme agli standard PDF/UA, può utilizzare la riga di comando per convertire il file in un formato conforme agli standard PDF/UA.

Se si esegue lo strumento PDF2PDFUA dalla trasformazione AFP2PDF Plus, è possibile generare un documento compatibile con lo standard PDF/UA a partire da un file AFP di input.

Limitazioni

- La trasformazione PDF2PDFUA non è in grado di creare un file conforme allo standard PDF/UA qualora non siano soddisfatti alcuni requisiti tecnici. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Garantire la conformità alle specifiche PDF/UA e WCAG" nella *Guida per l'utente dello strumento PDF2PDFUA*.
- **Sistemi di scrittura consentiti**

  L'unico sistema di scrittura attualmente supportato è quello da sinistra a destra e dall'alto verso il basso. Qualsiasi altra lingua che utilizzi sistemi di scrittura diversi, come quelli da destra a sinistra (arabo o ebraico) o dal basso verso l'alto (cinese tradizionale o vietnamita), non è ancora supportata.

Requisiti

Lo strumento PDF2PDFUA richiede JAVA versione 1.8 o successive. Per convertire un file AFP in un file PDF conforme allo standard PDF/UA, si assicuri che la trasformazione AFP2PDF Plus sia installata sul Suo sistema.

Per ulteriori informazioni sui requisiti tecnici che un file di input deve soddisfare affinché il file PDF risultante sia conforme allo standard PDF/UA, si prega di consultare la *Guida per l'utente di PDF2PDFUA*.

2. Installazione dello strumento PDF2PDFUA

- **Installazione di PDF2PDFUA tramite l'interfaccia grafica**
- **Installazione di una licenza permanente**
- **Installazione su AIX o Linux dalla riga di comando**
- **Installazione di una licenza permanente su AIX o Linux**

Installazione di PDF2PDFUA tramite l'interfaccia grafica

È necessario installare PDF2PDFUA sul sistema su cui si intende eseguire il programma.

Per installare PDF2PDFUA:

1. Scarichi il file `PDF2PDF_UA_Installer.exe` su Windows e il file `PDF2PDF_UA_Installer.bin` su Unix.
2. Per avviare l'installazione su un sistema operativo Windows, acceda come amministratore e faccia doppio clic su `PDF2PDF_UA_installer.exe`.
3. Nella schermata di **Introduzione**, faccia clic su **Avanti** per proseguire con la procedura di installazione della trasformazione.

   Nota

   - Per interrompere la procedura di installazione della trasformazione, faccia clic su **Annulla**.
4. Nella finestra di dialogo **Contratto di licenza**:

   1. Leggere l'Accordo di licenza.
   2. Clicchi su **Accetto i termini del contratto di licenza**.
   3. Fare clic su **Avanti**.

   Nota

   - Se non accetta i termini del contratto di licenza, non potrà proseguire con l'installazione.
5. Nella schermata **Ottini input utente**, selezioni una delle opzioni in base alle Sue esigenze e prosegua con la procedura di installazione.
6. Successivamente, selezioni la cartella di installazione.
   È possibile scegliere tra la **Versione autonoma di PDF2PDFUA** e l'**Integrazione con AFP2PDF Plus**.
7. Il pannello di riepilogo pre-installazione viene visualizzato immediatamente prima che l'installazione possa avere inizio. Qui vengono visualizzati i componenti che avete scelto di installare e la loro posizione.
   Per completare la procedura di installazione, faccia clic su **Installa**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo di installazione per mostrare lo stato dell'installazione.
8. Fare clic su **Completato** per chiudere il programma di installazione.

Installazione di una licenza permanente

Per continuare a utilizzare PDF2PDFUA Plus dopo la scadenza della licenza di prova, è necessario installare una licenza permanente sul computer su cui è installato il prodotto. La licenza permanente è valida solo su questo computer.

Per installare una licenza permanente per PDF2PDFUA:

1. Esegua lo strumento di gestione delle licenze `PDF2PDFUALicenseManager.exe` su Windows, che si trova nella cartella `license_installer` in cui è installato PDF2PDFUA, e segua la procedura di installazione.
2. Quando viene visualizzata la richiesta **È possibile installare una nuova licenza oppure revocare quella attualmente installata**, selezionare **Installa licenza - Carica e applicare un nuovo file di licenza.**
3. Si assicuri di avere l'e-mail contenente l'ID di abilitazione (EID) che ha ricevuto da Ricoh.
4. Se il computer su cui è installato PDF2PDFUA non dispone di accesso a Internet:
    1. Non chiuda l'applicazione per la licenza sul computer su cui è installato PDF2PDFUA.
    2. Si colleghi a un computer con accesso a Internet.
    3. Utilizzi la connessione Desktop remoto per collegarsi al computer su cui è installato PDF2PDFUA.
    4. Acceda con lo stesso nome utente e la stessa password che ha utilizzato quando ha avviato l'applicazione di licenza.
5. Nel computer che ha accesso a Internet, andare a questo sito Web: https://dl.ricohsoftware.com.



6. Fare clic su **Software Activation** sul lato destro dello schermo.
7. Nella finestra di dialogo **Software Activation**, inserire l'EID e l'impronta digitale del sistema.



1. Copia e incolla l'EID dall'e-mail ricevuta da Ricoh.
2. Torni allo strumento di gestione delle licenze sul computer su cui è installato PDF2PDFUA. Copi il campo relativo all'impronta digitale del Suo dispositivo. Questa operazione copia negli appunti l'impronta di sistema di 16 caratteri che identifica in modo univoco il computer su cui è installato PDF2PDFUA.
3. Tornare alla pagina Web dell'attivazione del software. Incollare l'impronta digitale del sistema nel campo **Enter your System Fingerprint**.
4. Fare clic su **Confirm Content**.

8. Nella finestra di dialogo **Activation Content Confirmation**:
   1. Esamini le informazioni di conferma.
   2. Clicchi su **Activate**.


Riceverà una conferma che il suo software è stato attivato. Viene generata una chiave di licenza con un ID di attivazione per il computer client e viene visualizzata sullo schermo.



Nota

Il numero di attivazioni della licenza viene visualizzato sotto **Quantity**. Il numero rimanente di attivazioni disponibili per questa licenza viene visualizzato sotto **Remaining Quantity**.

9. Per scaricare la chiave di licenza, faccia clic su **Download License Key**. La procedura di salvataggio e il tipo di file sono diversi per ogni browser. Registrare la cartella dove è salvata la chiave di licenza.
10. Per inviare via e-mail il file della chiave di licenza a qualcun altro, fare clic su **Email License Key**.



1. Digitare l'indirizzo e-mail.
2. Clicchi su **Send**.

11. Se ha finito, chiuda la scheda del browser. Per riavviare il processo, clicchi su **Start Over**.
12. Se ha effettuato l'accesso a Internet da un computer diverso da quello su cui è installato PDF2PDFUA, copi il file di licenza sul computer su cui è installato PDF2PDFUA.
13. Eseguire lo strumento di gestione delle licenze sul sistema in cui è installato PDF2PDFUA, seguire la procedura di installazione e selezionare **Installa licenza - Carica e applica un nuovo file di licenza.** → **Installare**.
14. Dopo che lo strumento di gestione delle licenze avrà visualizzato l'impronta digitale del Suo computer, faccia clic su **Avanti**.
15. Trovare il file della licenza e fare clic su **Apri**.
16. Selezionare **Successivo**.
17. Esamini il riepilogo dell'installazione e faccia clic su **Installa**.
Viene visualizzato un messaggio che indica che la licenza è stata installata con successo.
18. Potete iniziare a utilizzare la trasformazione PDF2PDFUA.

Installazione su AIX o Linux dalla riga di comando

Per avviare il programma di installazione da riga di comando, proceda come segue:

1. Scarichi il file `PDF2PDF_UA_Installer.bin`.
2. Aggiungere i diritti di esecuzione. Utilizzi il comando da riga di comando `chmod +x PDF2PDF_UA_Installer.bin`.
3. Il programma di installazione utilizza la cartella `/tmp`; è necessario assicurarsi che disponga dei diritti di scrittura e di spazio sufficiente.
4. Eseguire il comando `./PDF2PDF_UA_Installer.bin` per avviare la procedura di installazione, quindi seguire le istruzioni di installazione.

Installazione di una licenza permanente su AIX o Linux

Per installare una licenza permanente di PDF2PDFUA su AIX o Linux:

1. Acceda alla cartella "license_installer" situata nella cartella di installazione di PDF2PDFUA, dove troverà lo strumento di gestione delle licenze.
2. Si assicuri che lo strumento di gestione delle licenze disponga dei diritti di esecuzione. Se il file non dispone dei diritti di esecuzione, esegua il comando: `chmod +x PDF2PDFUALicenseManager.bin`.
3. Avviare il gestore delle licenze eseguendo il file `./PDF2PDFUALicenseManager.bin` e seguire i passaggi indicati.
4. È necessario specificare il percorso della cartella di installazione di PDF2PDFUA; a quel punto riceverà un'impronta digitale.
5. Segua i passaggi da 5 a 11 riportati nella guida Installazione di una licenza permanente, pagina 7.
6. Indichi il percorso della chiave di licenza nel Gestore delle licenze.

RICOH Transforms Suite Strumento PDF2PDFUA Guida all'installazione