RICOH

RICOH Transforms Suite

PDF2PDFUA-tool Installatiehandleiding

Overzicht 1

De PDF2PDFUA-tool installeren 2

Version 1.5

Bekijk het Help-systeem van uw product voor informatie die niet in deze handleiding staat.

INHOUDSOPGAVE

Introductie

Belangrijk 2
Waarschuwingen met betrekking tot deze handleiding 2
Publicaties over dit product 2
Symbolen 2
Afkortingen 3
Handelsmerken 3

1 Overzicht

Voordelen 5
Beperkingen 5
Vereisten 5

2 De PDF2PDFUA-tool installeren

PDF2PDFUA installeren via de grafische gebruikersinterface 7
Een permanente licentie installeren 7
Installatie op AIX of Linux via de opdrachtregel 11
Een permanente licentie installeren op AIX of Linux 12

Introductie

Belangrijk

Voor zover toegestaan in de betreffende wetten, is de fabrikant in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit storingen van dit product, verlies van documenten of gegevens, of het gebruik of het niet gebruiken van dit product en de gebruikershandleidingen die zijn meegeleverd.

Zorg ervoor dat u altijd een kopie bewaart of back-ups maakt van belangrijke documenten of gegevens. Documenten of gegevens kunnen verloren gaan als gevolg van fouten van uw kant of storingen in de software. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het nemen van beschermende voorzorgsmaatregelen tegen computervirussen, wormen en andere schadelijke software.

De fabrikant is onder geen omstandigheden verantwoordelijk voor documenten die door u zijn gemaakt met dit product of voor resultaten die voortkomen uit door u uitgevoerde gegevens.

Waarschuwingen met betrekking tot deze handleiding

- Sommige afbeeldingen of uitleg in deze handleiding kunnen afwijken van uw product als gevolg van verbeteringen of wijzigingen aan het product.
- De inhoud van dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- Geen enkel deel van dit document mag zonder de voorafgaande toestemming van de leverancier in enige vorm worden gedupliceerd, gekopieerd, gereproduceerd, aangepast of geciteerd.

Publicaties over dit product

Deze publicatie biedt een overzicht van de tool en informatie over de installatie en het gebruik van de PDF2PDFUA-tool.

Instructiehandleidingen

Raadpleeg de volgende documenten voor meer informatie over de PDF2PDFUA-tool:

- *PDF2PDFUA Installatiehandleiding*
- *PDF2PDFUA Gebruikershandleiding*

Symbolen

In deze handleiding worden ter verduidelijking van de inhoud de volgende symbolen gebruikt.

Belangrijk

Met dit symbool wordt aangegeven dat u bij gebruik van de toepassing ergens op moet letten. Zorg ervoor dat u deze uitleg leest.

Opmerking

Dit symbool duidt op aanvullende informatie die u mogelijk nuttig vindt, maar die niet essentieel is voor de uitvoering van een handeling.

[Vet]

[Vetgedrukte tekst] binnen vierkante haken geeft de namen van menu's, menu-items, instellingen, velden, knoppen en toetsen aan.

`Cursief`

`Cursieve tekst` wordt gebruikt voor variabelen die u moet vervangen door uw eigen gegevens.

`Monospace`

`Monospace` geeft computerinvoer en -uitvoer aan.

...

Een ellipsteken geeft aan dat een reeks kan doorgaan.

Afkortingen

AES

Advanced Encryption Standard

AFP

Advanced Function Presentation

PDF

Portable Document Format

UA

Universele toegankelijkheid

WCAG

Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent

Handelsmerken

Adobe, het Adobe-logo, PostScript en het PostScript-logo, PDF en het PDF-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, Windows, Windows NT en het Windows-logo zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Sentinel is een geregistreerd handelsmerk van Thales DIS CPL USA, Inc.

UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen.

Andere bedrijfs-, product- of dienstnamen kunnen handelsmerken of dienstmerken van anderen zijn.

1. Overzicht

- **Voordelen**
- **Beperkingen**
- **Vereisten**

Gebruik de PDF2PDFUA-tool in combinatie met een PDF2PDFUA-controlebestand om een PDF-invoerbestand om te zetten naar een PDF/UA-conform bestand. De ISO-norm 14289 beschrijft de technische vereisten waaraan een PDF-bestand moet voldoen om als PDF/UA-conform te worden beschouwd. De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) van het W3C zijn opgesteld met het oog op webcontent. Het bevat principes, richtlijnen en succescriteria voor het maken van toegankelijke inhoud. De vereisten van de PDF/UA-standaard vormen een aanvulling op de succescriteria van WCAG 2.0 en voldoen derhalve aan de daarin gestelde eisen.

Voordelen

Indien u al beschikt over een PDF-document dat niet voldoet aan de PDF/UA-normen, kunt u de opdrachtregel gebruiken om het bestand om te zetten naar een PDF/UA-conform bestand.

Als u de PDF2PDFUA-tool vanuit de AFP2PDF Plus-transformatie uitvoert, kunt u vanuit een AFP-invoerbestand een PDF/UA-compatibel document genereren.

Beperkingen

- De PDF2PDFUA-transformatie kan geen PDF/UA-conform bestand genereren indien niet aan bepaalde technische vereisten wordt voldaan. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Zorgen voor naleving van PDF/UA en WCAG" in de *PDF2PDFUA-tool: Gebruikershandleiding.*
- **Toegestane schriftsystemen**

  Het enige schriftsysteem dat momenteel wordt ondersteund, is van links naar rechts en van boven naar beneden. Andere talen met een afwijkend schriftsysteem, zoals van rechts naar links (Arabisch of Hebreeuws) of van onder naar boven (traditioneel Chinees of Vietnamees), worden momenteel nog niet ondersteund.

Vereisten

Voor de PDF2PDFUA-tool is JAVA v1.8 of hoger vereist. Om een AFP-bestand om te zetten naar een PDF/UA-conform PDF-bestand, dient u ervoor te zorgen dat de AFP2PDF Plus-transformatie op uw systeem is geïnstalleerd.

Voor meer informatie over de technische vereisten waaraan een invoerbestand moet voldoen om ervoor te zorgen dat de uitvoer voldoet aan de PDF/UA-standaard, raadpleegt u de *PDF2PDFUA Gebruikershandleiding*.

2. De PDF2PDFUA-tool installeren

- **PDF2PDFUA installeren via de grafische gebruikersinterface**
- **Een permanente licentie installeren**
- **Installatie op AIX of Linux via de opdrachtregel**
- **Een permanente licentie installeren op AIX of Linux**

PDF2PDFUA installeren via de grafische gebruikersinterface

U dient PDF2PDFUA te installeren op het systeem waarop u PDF2PDFUA wilt gebruiken.

Om PDF2PDFUA te installeren:

1. Download `PDF2PDF_UA_Installer.exe` onder Windows en `PDF2PDF_UA_Installer.bin` onder Unix.
2. Om de installatie op een Windows-besturingssysteem te starten, logt u in als beheerder en dubbelklikt u op `PDF2PDF_UA_installer.exe`.
3. Klik in het scherm **Inleiding** op **Volgende** om door te gaan met de installatie van de transformatie.

   Opmerking

   - Klik op **Annuleren** om het installatieproces van de transformatie te stoppen.
4. In het dialoogvenster **Licentieovereenkomst**:
   1. Lees de licentieovereenkomst.
   2. Klik op **Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst**.
   3. Klik op **Volgende**.

   Opmerking

   - Indien u de voorwaarden van de licentieovereenkomst niet aanvaardt, kunt u de installatie niet voortzetten.
5. Kies in het venster **Gebruikersinvoer ophalen** een van de opties, afhankelijk van uw behoeften, en ga verder met de installatiestappen.
6. Kies vervolgens de installatiemap.
   U kunt kiezen tussen **Zelfstandige versie van PDF2PDFUA** of **Geïntegreerd met AFP2PDF Plus**.
7. Het overzichtscherm vóór de installatie verschijnt vlak voordat de installatie kan beginnen. Hier ziet u wat u hebt gekozen om te installeren en waar dit wordt geïnstalleerd.
   Klik op **Installeren** om het installatieproces te voltooien.

   Het installatievenster wordt weergegeven om de voortgang van de installatie te tonen.
8. Klik op **Gereed** om het installatieprogramma te sluiten.

Een permanente licentie installeren

Om PDF2PDFUA Plus te kunnen blijven gebruiken nadat de proeflicentie is verlopen, dient u een permanente licentie te installeren op de computer waarop het product is geïnstalleerd. De permanente licentie is uitsluitend op deze computer geldig.

Om een permanente licentie voor PDF2PDFUA te installeren:

1. Voer onder Windows het licentiebeheertool `PDF2PDFUALicenseManager.exe` uit, dat zich bevindt in de map `license_installer` waarin PDF2PDFUA is geïnstalleerd, en volg de installatiestappen.
2. Wanneer de volgende melding verschijnt: **U kunt een nieuwe licentie installeren of de momenteel geïnstalleerde licentie intrekken.**, selecteert u **Licentie installeren - Een nieuw licentiebestand uploaden en toepassen.**
3. Zorg ervoor dat u de e-mail met de Entitlement ID (EID) van Ricoh bij de hand heeft.
4. Indien de computer waarop PDF2PDFUA is geïnstalleerd geen internettoegang heeft:
    1. Sluit de licentieaanvraag niet af op de computer waarop PDF2PDFUA is geïnstalleerd.
    2. Meld u aan bij een computer met internettoegang.
    3. Gebruik de optie Verbinding met extern bureaublad om de computer te verbinden met de computer waarop PDF2PDFUA is geïnstalleerd.
    4. Meld u aan met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord die/dat u heeft gebruikt bij het openen van de licentietoepassing.
5. Ga op de computer die internetverbinding heeft naar deze website: https://dl.ricohsoftware.com.




6. Klik rechts in het scherm op **Software Activation**.
7. Voer in het dialoogvenster **Software Activation** de EID en de systeemvingerafdruk in.



1. Kopieer de EID uit de e-mail die u van Ricoh hebt ontvangen.
2. Ga terug naar de licentiebeheertool op de computer waarop PDF2PDFUA is geïnstalleerd. Kopieer het veld met de machinevingerafdruk. Met deze actie wordt de 16-tekens lange systeemvingerafdruk, die de computer waarop PDF2PDFUA is geïnstalleerd op unieke wijze identificeert, naar het klembord gekopieerd.
3. Keer terug naar de webpagina Softwareactivering. Plak de systeemvingerafdruk in het veld **Enter your System Fingerprint**.
4. Klik op **Confirm Content**.

8. Doe het volgende in het dialoogvenster **Activation Content Confirmation**:
   1. Controleer de bevestigingsinformatie.
   2. Klik op **Activate**.


U ontvangt een bevestiging dat de software is geactiveerd. Er wordt een licentiesleutel met een activerings-ID voor de clientcomputer gegenereerd en op het scherm weergegeven.



Opmerking

Het aantal activeringen van de licentie wordt weergegeven bij **Quantity**. Het resterende aantal activeringen dat voor deze licentie beschikbaar is, wordt weergegeven bij **Remaining Quantity**.

9. Klik op **Download License Key** om de licentiesleutel te downloaden. De methode voor het opslaan van het bestand en het bestandstype verschillen per browser. Maak een notitie van waar u de licentiesleutel heeft opgeslagen.
10. Klik op **Email License Key** om de licentiesleutel via e-mail naar iemand anders te verzenden.



1. Typ het e-mailadres.
2. Klik op **Send**.

11. Sluit het tabblad van de browser zodra u klaar bent. Klik op **Start Over** om het proces opnieuw te starten.
12. Indien u het internet hebt geraadpleegd vanaf een andere computer dan die waarop PDF2PDFUA is geïnstalleerd, kopieert u het licentiebestand naar de computer waarop PDF2PDFUA is geïnstalleerd.
13. Voer het licentiebeheertool uit op het systeem waarop PDF2PDFUA is geïnstalleerd, volg de installatiestappen en selecteer **Licentie installeren - Een nieuw licentiebestand uploaden en toepassen.** → **Installeren**.
14. Nadat de tool voor licentiebeheer de vingerafdruk van uw computer heeft weergegeven, klikt u op **Volgende**.
15. Ga naar het licentiebestand en klik op **Openen**.
16. Selecteer **Volgende**.
17. Bekijk het installatieoverzicht en klik op **Installeren**.
    Er verschijnt een bericht dat de licentie met succes is geïnstalleerd.
18. U kunt nu de PDF2PDFUA-transformatie gaan gebruiken.

Installatie op AIX of Linux via de opdrachtregel

Volg de onderstaande stappen om het installatieprogramma via de opdrachtregel te starten:

1. Download het bestand `PDF2PDF_UA_Installer.bin`.
2. Toevoeging van uitvoeringsrechten. Gebruik de shell-opdracht `chmod +x PDF2PDF_UA_Installer.bin`.

3. Het installatieprogramma maakt gebruik van de map `/tmp` en u dient ervoor te zorgen dat deze schrijfrechten heeft en voldoende ruimte bevat.
4. Voer de opdracht `./PDF2PDF_UA_Installer.bin` uit om het installatieproces te starten en volg vervolgens de installatiestappen.

Een permanente licentie installeren op AIX of Linux

Om een permanente PDF2PDFUA-licentie op AIX of Linux te installeren:

1. Ga naar de map "license_installer" in de installatiemap van PDF2PDFUA, waar u het hulpprogramma voor licentiebeheer kunt vinden.
2. Zorg ervoor dat het tool voor licentiebeheer over uitvoeringsrechten beschikt. Indien het bestand geen uitvoeringsrechten heeft, voer dan het volgende uit: `chmod +x PDF2PDFUALicenseManager.bin`.
3. Start de licentiebeheerder door `./PDF2PDFUALicenseManager.bin` uit te voeren en volg de aangegeven stappen.
4. U dient de locatie van de installatiemap van PDF2PDFUA in te voeren, waarna u een vingerafdruk ontvangt.
5. Volg de stappen 5 tot en met 11 uit Een permanente licentie installeren, p. 7.
6. Geef de locatie van de licentiesleutel op in de Licentiebeheerder.

RICOH Transforms Suite PDF2PDFUA-tool Installatiehandleiding