RICOH Accessibility Designer Installatiehandleiding

Bekijk het Help-systeem van uw product voor informatie die niet in deze handleiding staat.

Version 1.5

Introductie

Belangrijk

Tot zover maximaal is toegestaan door de wetgeving die van toepassing is, is de fabrikant in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten van dit product, verlies van documenten of gegevens, of het gebruik van dit product en de meegeleverde gebruiksaanwijzingen.

Zorg ervoor dat u altijd een kopie bewaart of back-ups maakt van belangrijke documenten of gegevens. Documenten of gegevens kunnen mogelijk gewist worden door bedieningsfouten of apparaatstoringen. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het nemen van beschermende voorzorgsmaatregelen tegen computervirussen, wormen en andere schadelijke software.

De fabrikant is onder geen omstandigheden verantwoordelijk voor documenten die door u zijn gemaakt met dit product of voor resultaten die voortkomen uit door u uitgevoerde gegevens.

Verwijder of plaats geen schijven tijdens het uitvoeren van deze toepassing.

Aandachtspunten voor deze handleiding

- Er kunnen zich verschillen voordoen tussen sommige illustraties of uitleg in deze handleiding en uw toepassing doordat de toepassing werd verbeterd of gewijzigd.
- De inhoud van dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- Geen enkel deel van dit document mag zonder de voorafgaande toestemming van de fabrikant in enige vorm worden gedupliceerd, gekopieerd, gereproduceerd, aangepast of geciteerd.

Handleidingen voor deze toepassing

De volgende handleidingen zijn beschikbaar voor deze toepassing.

Instructiehandleidingen

Deze instructiehandleidingen worden meegeleverd:

- *RICOH Accessibility Designer Installatiehandleiding*
  Deze handleiding geeft uitleg over de installatie- en opstartprocedures en de benodigde instellingen om deze toepassing te gebruiken.
- *RICOH Accessibility Designer Gebruikershandleiding*
  In deze handleiding worden de functies en basisbewerkingen van deze toepassing beschreven.

Help

Via het menu **Help** kunt u rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface de HTML-versie van de *RICOH Accessibility Designer Gebruikershandleiding* en de *RICOH Accessibility Designer Installatiehandleiding* openen.

Opmerking

Er moet een internetbrowser zijn geïnstalleerd om de HTML-documentatie te kunnen bekijken. De aanbevolen browser is de meest recente versie van Mozilla Firefox®. Om de PDF-documentatie te kunnen bekijken, moet er een PDF-reader, zoals Adobe Reader®, zijn geïnstalleerd.

Hoe u deze documentatie het best kunt lezen

Voordat u deze toepassing gebruikt

Deze handleiding bevat gedetailleerde instructies en opmerkingen over de werking en het gebruik van deze toepassing. Lees deze handleiding aandachtig en volledig door voordat u deze toepassing gebruikt om ervoor te zorgen dat de toepassing naar behoren functioneert. Houd de handleiding bij de hand als naslagwerk.

Het gebruik van de handleidingen en Help

Gebruik overeenkomstig uw behoeften de instructiehandleidingen en de help voor velden.

Informatie over het installeren en starten van deze toepassing

Raadpleeg de *RICOH Accessibility Designer Installatiehandleiding*.

Informatie over de functies en basisbewerkingen van deze toepassing

Raadpleeg de *RICOH Accessibility Designer Gebruikershandleiding*.

De instructiehandleidingen weergeven (Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding)

Volg deze procedure om de instructiehandleidingen te bekijken.

De installatiehandleiding en de gebruikershandleiding in HTML-formaat weergeven

De HTML-versies van de Installatiehandleiding en de Gebruikershandleiding zijn rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface beschikbaar. Start de toepassing, klik vervolgens op het vraagteken  in de rechterbovenhoek van het bedieningspaneel en selecteer Help.

Symbolen

In deze handleiding worden ter verduidelijking van de inhoud de volgende symbolen gebruikt.

Belangrijk

Met dit symbool wordt aangegeven dat u bij gebruik van de toepassing ergens op moet letten. Zorg ervoor dat u deze uitleg leest.

Opmerking

Dit symbool duidt op aanvullende informatie die u mogelijk nuttig vindt, maar die niet essentieel is voor de uitvoering van een handeling.

[Vet]

[Vetgedrukte tekst] binnen vierkante haken geeft de namen van menu's, menu-items, instellingen, velden, knoppen en toetsen aan.

`Cursief`

`Cursieve tekst` wordt gebruikt voor variabelen die u moet vervangen door uw eigen gegevens.

`Monospace`

`Monospace` geeft computerinvoer en -uitvoer aan.

...

Een ellipsteken geeft aan dat een reeks kan doorgaan.

Handelsmerken

Acrobat, Adobe, Reader en PostScript zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Firefox is een geregistreerd handelsmerk van de Mozilla Foundation.

Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds.

Microsoft, Windows, Windows Server, en Microsoft Edge zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of diens dochterondernemingen.

Red Hat is een handelsmerk van Red Hat, Inc., dat in de Verenigde Staten en andere landen is geregistreerd.

Sentinel is een geregistreerd handelsmerk van Thales DIS CPL USA, Inc.

Ubuntu en Canonical zijn geregistreerde handelsmerken van Canonical Ltd.

De juiste namen van de besturingssystemen van Windows zijn als volgt:

- Windows 10:

  Microsoft Windows 10 Pro

  Microsoft Windows 10 Enterprise
- Windows 11:

  Microsoft Windows 11 Pro
- Windows Server 2016:

  Microsoft Windows Server 2016 Standard
- Windows Server 2019:

  Microsoft Windows Server 2019 Standard
- Windows Server 2022:

  Microsoft Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2025:

  Microsoft Windows Server 2025 Standard

Andere hierin gebruikte productnamen worden uitsluitend ter identificatie gebruikt en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Wij maken geen enkele aanspraak op deze merken.

INHOUDSOPGAVE

Introductie 1
Belangrijk 1
Aandachtspunten voor deze handleiding 1
Handleidingen voor deze toepassing 1
Hoe u deze documentatie het best kunt lezen 2
Het gebruik van de handleidingen en Help 2
Handelsmerken 3

1 Installeren

Systeemvereisten 7
RICOH Accessibility Designer installeren 7
Een permanente licentie installeren 8
RICOH Accessibility Designer in de proefmodus gebruiken 11
RICOH Accessibility Designer starten 12

INDEX

1. Installeren

- **Systeemvereisten**
- **RICOH Accessibility Designer installeren**
- **Een permanente licentie installeren**
- **RICOH Accessibility Designer in de proefmodus gebruiken**
- **RICOH Accessibility Designer starten**

Systeemvereisten

Ondersteunde besturingssystemen:

Windows®

- Microsoft® Windows 10
- Microsoft Windows 11
- Windows Server 2016 Standard
- Windows Server 2019 Standard
- Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2025 Standard

Belangrijk

- Wij raden u af om RICOH Accessibility Designer te installeren op besturingssystemen die niet worden ondersteund. Als u RICOH Accessibility Designer echter op niet-ondersteunde besturingssystemen wilt installeren, dient u het installatieprogramma uit te voeren met toevoeging van de volgende parameter:

```
RADInstaller.exe -DVERIFY_OS_ACTIVE=false
```

RICOH Accessibility Designer installeren

Om RICOH Accessibility Designer te installeren:

1. Meld u bij Windows aan als beheerder.
2. Download en start de **RADInstaller**.
3. Open het installatieprogramma en volg de installatiestappen.
4. Volg de stappen door de voorwaarden van de licentieovereenkomst te accepteren en de installatiemap te selecteren, en klik vervolgens op **Installeren**.
5. Zodra de installatie is voltooid, klikt u op **Gereed**.

Om de interface van RICOH Accessibility Designer te starten, kunt u een van de volgende stappen volgen:

1. Open de installatiemap en voer `Rad.exe` uit voor Windows.
2. Klik op de Start-knop van Windows en typ RICOH RAD om naar RICOH Accessibility Designer te zoeken; klik vervolgens op het programma.

Op het Windows-besturingssysteem worden deze bestanden en mappen aangemaakt in de map `C:\ProgramData\Ricoh\Rad\`:

\logs

De map bevat de logbestanden van de toepassing.

\templates

De map bevat tabelsjablonen.

1

\styling

De map bevat opmaakthema's.

styling.xml

Configuratiebestand voor opmaak.

rules_styling.xml


Configuratiebestand voor opmaak.

Een permanente licentie installeren

Om RICOH Accessibility Designer te kunnen gebruiken, dient u een permanente licentie te installeren op de computer waarop het product is geïnstalleerd. De permanente licentie is uitsluitend op deze computer geldig.

Om een permanente licentie voor RICOH Accessibility Designer te installeren:

1. Zorg ervoor dat u de e-mail met de Entitlement ID (EID) van Ricoh bij de hand heeft.
2. Indien de computer waarop RICOH Accessibility Designer is geïnstalleerd geen internettoegang heeft:
    1. Sluit de licentieaanvraag niet af op de computer waarop RICOH Accessibility Designer is geïnstalleerd.
    2. Meld u aan bij een computer met internettoegang.
    3. Gebruik de optie Verbinding met extern bureaublad om de computer te verbinden met de computer waarop RICOH Accessibility Designer is geïnstalleerd.
    4. Meld u aan met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord die/dat u heeft gebruikt bij het openen van de licentietoepassing.
3. Ga op de computer die internetverbinding heeft naar deze website: https://dl.ricohsoftware.com.



4. Klik rechts in het scherm op **Software Activation**.
5. Voer in het dialoogvenster **Software Activation** de EID en de systeemvingerafdruk in.




1. Kopieer de EID uit de e-mail die u van Ricoh hebt ontvangen.
2. Ga terug naar de licentiebeheerapplicatie op de computer waarop RICOH Accessibility Designer is geïnstalleerd. Klik op de knop **Kopiëren** naast het veld **Systeemvingerafdruk:**. Met deze actie wordt de 16-tekens tellende systeemvingerafdruk, waarmee de computer waarop RICOH Accessibility Designer is geïnstalleerd op unieke wijze wordt geïdentificeerd, naar het klembord gekopieerd.
3. Keer terug naar de webpagina Softwareactivering. Plak de systeemvingerafdruk in het veld **Enter your System Fingerprint**.

4. Klik op **Confirm Content**.

6. Doe het volgende in het dialoogvenster **Activation Content Confirmation**:

   1. Controleer de bevestigingsinformatie.
   2. Klik op **Activate**.

   U ontvangt een bevestiging dat de software is geactiveerd. Er wordt een licentiesleutel met een activerings-ID voor de clientcomputer gegenereerd en op het scherm weergegeven.




Opmerking

Het aantal activeringen van de licentie wordt weergegeven bij **Quantity**. Het resterende aantal activeringen dat voor deze licentie beschikbaar is, wordt weergegeven bij **Remaining Quantity**.

7. Klik op **Download License Key** om de licentiesleutel te downloaden. De methode voor het opslaan van het bestand en het bestandstype verschillen per browser. Maak een notitie van waar u de licentiesleutel heeft opgeslagen.

8. Als u het bestand met de licentiesleutel naar iemand anders wilt e-mailen, klikt u op **Email License Key**.



1. Typ het e-mailadres.
2. Klik op **Send**.

9. Sluit het tabblad van de browser zodra u klaar bent. Klik op **Start Over** om het proces opnieuw te starten.
10. Indien u verbinding hebt gemaakt met het internet vanaf een andere computer dan die waarop RICOH Accessibility Designer is geïnstalleerd, kopieert u het licentiebestand naar de computer waarop RICOH Accessibility Designer is geïnstalleerd.

RICOH Accessibility Designer in de proefmodus gebruiken

Wanneer u RICOH Accessibility Designer zonder permanente licentie gebruikt, werkt de toepassing in de proefmodus met beperkte functionaliteit.

In de proefmodus kunt u de interface verkennen en projecten aanmaken, maar de volgende functies zijn beperkt:

- Controlebestanden exporteren.
- Macro's exporteren.
- Exportregels.
- PDF's valideren (bij validatie wordt een controlebestand op de schijf opgeslagen).

PDF-bestanden die in de proefmodus zijn opgeslagen, omvatten:

- Een watermerk op elke pagina.
- Op elke pagina staat een koptekst waarin wordt vermeld dat de PDF met de proefversie is gegenereerd.

Wanneer u een functie probeert te gebruiken waarvoor beperkingen gelden, verschijnt er een bericht waarin wordt uitgelegd dat de functie in de proefmodus is uitgeschakeld.

Om deze beperkingen te verwijderen, dient u een permanente licentie te installeren. Zie Een permanente licentie installeren, p. 8.

RICOH Accessibility Designer starten

Om RICOH Accessibility Designer te starten:

1. Om RICOH Accessibility Designer te starten, gebruikt u `Rad.exe` voor Windows.

   Opmerking

   De standaardinstallatiemap is `C:\Program Files\RICOH\RICOH Accessibility Designer`.

2. Om een licentiebestand te laden, klikt u op **LICENTIE INSTALLEREN**.

   Na de aankoop dient u het bestand met de licentie op te halen. Voor meer informatie over het installeren van een permanente licentie raadpleegt u het hoofdstuk "Een permanente licentie installeren" in de *RICOH Accessibility Designer Installatiehandleiding*.

3. Zodra het bestand met de licentie is geladen, klikt u op **Sluiten**.

Opmerking

Met RICOH Accessibility Designer kunt u projecten en macro's uit eerdere versies blijven gebruiken zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit. Oudere versies van RICOH Accessibility Designer kunnen geen projecten en macro's openen die met nieuwere versies zijn gemaakt. PDF2PDFUA kan gebruikmaken van controlebestanden en macro's die zijn gemaakt met oudere versies van RICOH Accessibility Designer. Oudere versies van PDF2PDFUA kunnen geen controlebestanden en macro's openen die met een nieuwere versie van RICOH Accessibility Designer zijn gemaakt. Als u een oudere versie hebt, dient u RICOH Accessibility Designer bij te werken om gebruik te kunnen maken van de nieuwste functies.

INDEX

D

Documentatie gebruiken 2

H

Handelsmerken 3
Help voor velden
  gebruiken De 2
HTML Gebruikershandleiding
  Weergeven 2

I

Instructiehandleidingen
  De 2

L

Lettertypen 2

P

PDF-handleidingen
  Weergeven 2
Procedures 2

S

Symbolen 2

W

Waarschuwingen 1

Copyright © 2024 - 2026 Ricoh Company, Ltd. All rights reserved.

RICOH Accessibility Designer Installatiehandleiding