



RICOH ProcessDirector Plug-in für Adobe Acrobat verwenden

Version 3.13.1

Übersicht

1

Verwenden von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe
Acrobat


2

Fehlerbehebung

3

Behindertengerechte Bedienung

Informationen, die nicht in
diesem Handbuch enthalten
sind, finden Sie im Hilfe-System
Ihres Produkts.



INHALT

Einführung

Wichtig:.....	3
Vorsichtshinweise zu diesem Handbuch.....	3
Veröffentlichungen für dieses Produkt.....	3
So lesen Sie die Dokumentation.....	5
Vor der Verwendung von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat	5
Verwenden der Handbücher	5
Weitere Informationen.....	6
Symbole	6
Abkürzungen.....	6
Marken	7

1 Übersicht

Seitengruppen	9
Dokumentmerkmale	10
Bedingte Verarbeitung	11
Markup.....	11
Steuerdateien.....	12
Beispiel-PDF-Dateien	13

2 Verwenden von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat

Das Plugin-Symbol zur Acrobat-Schnellstartleiste hinzufügen.....	15
Einstellungen.....	15
Maßeinheiten	18
Benutzerschnittstelle	18
Mit Steuerdateien arbeiten.....	21
Vorschau für Markups.....	23
Ändern von Markup-Definitionen.....	25
Seitengruppen definieren.....	27
Mit Dokumentmerkmalen arbeiten	30
Dokumentmerkmale definieren.....	32
Mehrere Dokumentmerkmale definieren	37
Adressblöcke definieren	42
Dokumentmerkmalwerte anzeigen.....	45
Dokumentmerkmalwerte speichern	45
Mit Regeln arbeiten	46
Vordefinierte Regeln	47

Bedingte Auslöser.....	48
Jobmerkmale oder Dokumentmerkmale in Regeln verwenden	49
Statistiken in Regeln verwenden.....	49
Regeln definieren.....	51
Bedingte Auslöser definieren	53
Regeln verwalten	54
Markups zu einer PDF-Datei hinzufügen	54
Einen Barcode zu einer PDF-Datei hinzufügen.....	55
OMR-Markierungen zu einer PDF-Datei hinzufügen.....	63
Bilder zu einer PDF-Datei hinzufügen.....	66
Bereiche in einer PDF-Datei verdecken	68
Text zu einer PDF-Datei hinzufügen	69
Mit Seiteneinfügungen arbeiten	75
Seiten aus anderen PDF-Dateien einfügen	76
Medien und Endbearbeitung	79
Optionen für Medien und Endbearbeitung verwalten	80
Optionen für Medien und Endbearbeitung auswählen	81

3 Fehlerbehebung

Die Plugin-Version ermitteln.....	83
Seitengruppen werden nicht korrekt angezeigt	83
Markups werden in der Vorschau nicht auf den korrekten Seiten angezeigt.....	83
Textauswahlen zeigen kleine Kästchen statt Text an	84
Schriftarten, Bilder und andere Ressourcen fehlen.....	84
Felder in den RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Kürzungswerten	84
Dokumentmerkmale fehlen	84
Medienoptionen fehlen.....	85
Beim Hinzufügen von Text zu einer PDF-Datei fehlt in der Liste eine Schriftart.....	85
Schriftarten mit alternativen Buchstabenformen werden nicht korrekt angezeigt	85
QR-Barcode druckt keine japanischen Daten.....	86
In der Fehlernachricht werden Sie aufgefordert, die Speichereinstellungen zu überprüfen	86

4 Behindertengerechte Bedienung

Einführung

Wichtig:

Gemäß maximal zulässigen Umfang durch geltendes Recht, haftet der Hersteller in keinem Fall für irgendwelche Schäden, die aus den Fehlern dieses Geräts, den Verlusten von Dokumenten oder Daten oder der Verwendung oder der Nichtverwendung dieses Produkts und Bedienungsanleitungen entstehen.

Stellen Sie sicher, dass Sie wichtige Dokumente oder Daten immer kopieren oder über Sicherungskopien davon verfügen. Dokumente oder Daten können aufgrund Ihrer Bedienfehler oder von Fehlfunktionen der Software gelöscht werden. Sie sind auch verantwortlich dafür, Maßnahmen zum Schutz gegen Viren, Würmer und andere schädliche Software zu ergreifen.

Unter keinen Umständen sind die Hersteller haftbar für Dokumente, die von Ihnen unter Verwenden dieses Produkts oder der Ergebnisse der Daten, die von Ihnen ausgeführt wurden, erstellt wurden.

Vorsichtshinweise zu diesem Handbuch

- Einige Abbildungen oder Erklärungen in diesem Handbuch können aufgrund von Verbesserungen oder Änderungen des Produkts von Ihrem Produkt abweichen.
- Die Inhalte dieses Dokuments können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form ohne zuvor vom Hersteller erteilte Genehmigung vervielfältigt, repliziert, kopiert, geändert oder zitiert werden.
- In der gesamten Veröffentlichung geben die Verweise auf Verzeichnispfade nur die Standardpfade an. Wenn Sie RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat an einem anderen Speicherort, einschließlich eines anderen Laufwerks, installieren, müssen Sie die Pfade entsprechend anpassen. Wenn Sie beispielsweise RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat in Laufwerk D: des Computers installieren, auf dem ein Betriebssystem von Windows ausgeführt wird, ersetzen Sie in den Verzeichnispfaden C: mit D:.

Veröffentlichungen für dieses Produkt

Die folgenden Dokumente sind für RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat verfügbar.

Bedienungsanleitungen

Diese Bedienungsanleitungen sind im Lieferumfang inbegriffen:

- *RICOH ProcessDirector: Integration mit anderen Anwendungen*
In diesem Handbuch werden technische Informationen über Methoden zur Konfiguration von RICOH ProcessDirector bereitgestellt, sodass ein Austausch von Daten mit anderen Anwendungen möglich ist.
- *RICOH ProcessDirector für Linux oder Windows: Planung und Installation*

In diesem Handbuch werden Planungs- und Installationsverfahren für RICOH ProcessDirector auf Ihrem Betriebssystem beschrieben. Die Veröffentlichungs-CD enthält die Version dieses Handbuchs für Ihr Betriebssystem: Linux oder Windows.

- *RICOH ProcessDirector: Installieren von Dokumentverarbeitungsfunktionen*
In diesem Handbuch wird erläutert, wie RICOH ProcessDirector-Funktionen, die beide Jobs steuern und verfolgen und die einzelnen Dokumente in Jobs installiert werden.
- *RICOH ProcessDirector: Verwenden von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat (diese Veröffentlichung)*
In diesem Handbuch wird erläutert, wie Sie RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat verwenden. Sie können mit dem Adobe Acrobat Plug-in Barcodes, Bilder und andere Erweiterungen in einer PDF-Datei definieren. Nachdem Sie Ihre Verbesserungen in einer Steuerdatei gespeichert haben, können RICOH ProcessDirector-Workflows die Steuerdatei verwenden, um ähnliche Verbesserungen an PDF-Dateien vorzunehmen.
- *Schriftart-Zusammenfassung*
Im Handbuch werden Font-Konzepte erklärt und die verschiedenen Arten von Fonts in der InfoPrint Font Collection. Die Zusammenfassung *Font Summary* ist nur auf Englisch verfügbar.
- *White Paper: Verwenden der Enhance-AFP-Funktion*
In diesem Handbuch wird erklärt, wie Enhance-AFP-Steuerdateien konfiguriert und verwendet werden. Dieses Handbuch ist nur auf Englisch verfügbar.
- Die Liesmich-Datei von RICOH ProcessDirector (`readme.html`)
In dieser Datei erfahren Sie, wie Sie auf andere Veröffentlichungen zugreifen. Die Readme-Datei ist nur auf Englisch verfügbar.
- Die RICOH ProcessDirector-Veröffentlichungshinweise
In diesen Versionshinweisen erhalten Sie Informationen über die RICOH ProcessDirector-Veröffentlichung, einschließlich neuer Funktionen und Updates; bekannte Beschränkungen, Probleme und Umgehungen; und Code-Änderungsanfragen. Die Versionshinweise sind nur auf Englisch verfügbar.

Sie können englische Publikationen im PDF-Format vom [RICOH Software-Informationszentrum](https://help.ricohsoftware.com/swinfocenter/) (<https://help.ricohsoftware.com/swinfocenter/>) herunterladen.

RICOH ProcessDirector-Informationszentrum

Dieses RICOH ProcessDirector-Informationszentrum enthält Themen, die Administratoren, Aufsichtspersonen und Bediener verwenden können, um sich mit den Dokument-Features von RICOH ProcessDirector vertraut zu machen. Das Informationszentrum steht über die Benutzeroberfläche von RICOH ProcessDirector zur Verfügung und bietet eine schnelle Navigationsmöglichkeit und Suchfunktionen.

RICOH ProcessDirector-Hilfe

Das Feld "Hilfe" steht auf vielen Bildschirmen der Dokumentverarbeitungs-Features von RICOH ProcessDirector zur Verfügung, um Informationen zu bestimmten Aufgaben und Einstellungen bereitzuhalten.

So lesen Sie die Dokumentation

Vor der Verwendung von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat

Dieses Handbuch enthält Anweisungen und Warnungen in Bezug auf die korrekte Verwendung von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat. Lesen Sie vor Verwendung von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat dieses Handbuch sorgfältig und vollständig. Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Verwendungen auf.

Verwenden der Handbücher

Verwenden Sie die Handbücher je nach Bedarf.

So erfahren Sie mehr über die Installation von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat:

Siehe *RICOH ProcessDirector: Installieren von Dokumentenverarbeitungsfunktionen*.

Erfahren Sie, wie Sie die Funktionen und Vorgänge von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat nutzen:

Siehe *RICOH ProcessDirector: Verwenden von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat*. Diese Informationen sind auch im Plug-in-Hilfesystem und im RICOH ProcessDirector-Informationszentrum zu finden.

Anzeigen der Veröffentlichungen

RICOH ProcessDirector: Installation von Features zur Dokumentverarbeitung steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie das Installationsprogramm ausführen. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf die Veröffentlichung, während die Anwendung installiert wird.

RICOH ProcessDirector: Installation von Dokumentenverarbeitungsfunktionen und *RICOH ProcessDirector: Verwendung von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat* sind auch über die Benutzerschnittstelle von RICOH ProcessDirector verfügbar.

Klicken Sie in der oberen Menüleiste der Benutzerschnittstelle von RICOH ProcessDirector auf die Schaltfläche , und wählen Sie eine der Publikationen zum Herunterladen aus.

Hinweis

- Ein PDF-Anzeigetool wie Adobe Acrobat Reader ist für die Anzeige der Veröffentlichungen erforderlich.
- Sie müssen sich auf der RICOH ProcessDirector-Benutzerschnittstelle anmelden, um die Publikationen anzuzeigen.

Anzeigen des Hilfesystems

Das RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Hilfesystem kann über die Anwendung aufgerufen werden. Klicken Sie auf dem Dialogfeld auf **Hilfe**.

Weitere Informationen

Informationen zu unseren Produkten enthalten die folgenden Websites:

- [RICOH Software Information Center](https://help.ricohsoftware.com/swinfocenter/) (https://help.ricohsoftware.com/swinfocenter/)

Symbole

Die folgenden Symbole in diesem Handbuch helfen Ihnen, Inhalte schnell zu identifizieren.

★ Wichtig

- Dieses Symbol zeigt Punkte, auf die Sie bei der Verwendung des Produkts achten müssen. Diese Erläuterungen sollten Sie unbedingt lesen.

↓ Hinweis

- Dieses Symbol zeigt hilfreiche zusätzliche Informationen an, die nicht unbedingt erforderlich sind, um eine Aufgabe auszuführen.

Bold

Fettdruck zeigt die Namen der Dialogfelder, Menüs, Menüoptionen, Einstellungen, Feldbezeichnungen, Schaltflächen und Tasten an.

Kursiv

Kursivdruck weist auf den Titel der Anleitungen und Variablen hin, die Sie mit Ihren eigenen Informationen ersetzen müssen.

Monospace

Monospace type weist auf Computer-Eingabe und -Ausgabe hin.

Abkürzungen

In dieser Veröffentlichung verwendete Abkürzungen.

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

IP

Internet Protocol

OMR

Optical Mark Recognition

PDF

Portable Document Format

Marken

RICOH ProcessDirector™ ist eine Marke der Ricoh Company, Ltd. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Adobe, Reader und PostScript sind Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft, Windows, Windows Server und Internet Explorer sind Marken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder seinen Tochterfirmen.

UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group.

Sentinel® ist eine eingetragene Marke von Thales DIS CPL USA, Inc.

Die richtigen Namen der Betriebssysteme von Windows lauten folgendermaßen:

- Die Produktnamen von Windows 7 lauten folgendermaßen:
 - Microsoft Windows 7 Professional
 - Microsoft Windows 7 Ultimate
 - Microsoft Windows 7 Enterprise
- Die Produktnamen von Windows 10 lauten folgendermaßen:
 - Microsoft Windows 10 Pro
 - Microsoft Windows 10 Enterprise
- Der Produktname von Windows 11 lautet:
 - Microsoft Windows 11 Pro
- Die Produktnamen von Windows Server 2016 lauten folgendermaßen:
 - Microsoft Windows Server 2016 Standard
- Der Produktname von Windows Server 2019 lautet:
 - Microsoft Windows Server 2019 Standard
- Der Produktname von Windows Server 2022 lautet:
 - Microsoft Windows Server 2022 Standard

Andere hier aufgeführte Produktnamen dienen nur Identifikationszwecken und können Marken ihrer jeweiligen Firmen sein. Wir verzichten auf alle Rechte an diesen Marken.

1. Übersicht

- Seitengruppen
- Dokumentmerkmale
- Bedingte Verarbeitung
- Markup
- Steuerdateien
- Beispiel-PDF-Dateien

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat ist ein Adobe Acrobat Professional-Plugin, mit dem Sie Erweiterungen in einer PDF-Datei definieren und anzeigen können, die repräsentativ für PDF-Dateien ist, die von den Schritten in Ihren Workflows verarbeitet werden.

Zu Erweiterungen gehören Barcodes, OMR-Markierungen, Bilder, verdeckte Bereiche und Text. Die Erweiterungen, die Sie in der PDF-Datei definieren, werden nicht in der PDF-Datei sondern in Steuerdateien gespeichert, die Sie für den Server bereitstellen, der von RICOH ProcessDirector verwendet wird. RICOH ProcessDirector verwendet die Steuerdateien, um die gleichen Erweiterungen auf Produktions-PDF-Dateien anzuwenden, wenn es diese für den Druck verarbeitet.

Um die Markup-Funktionen zu erweitern, bietet RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat Seitengruppen, Dokumentmerkmale und bedingte Verarbeitung.

Seitengruppen

Eine Seitengruppe ist eine Reihe von Seiten, die ein einziges Dokument bilden, wie beispielsweise ein Poststück oder ein Kundenkontoauszug, innerhalb einer PDF-Datei. In RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat ist ein *Dokument* eine Seitengruppe. Eine einzelne PDF-Datei kann viele Dokumente enthalten. Wird eine komplette PDF-Datei als eine einzige Seitengruppe behandelt, stellt die PDF-Datei ein Dokument dar.

Bevor Sie ein Markup hinzufügen, sollten Sie eine Seitengruppe definieren. Nachdem Sie eine Seitengruppe definiert haben, können Sie Markups auf bestimmte Seiten in jedem Dokument anwenden. Sie können zum Beispiel der ersten Seite eines jeden Dokuments einen Barcode hinzufügen, allen Vorderseiten eines Dokuments ein Bild hinzufügen oder der ersten Rückseite eines jeden Dokuments Text hinzufügen.

Sie können Seitengruppen auf folgende Weise definieren:

- Als komplette PDF-Datei.
- Als eine feste Anzahl von Seiten.
- Auf Basis des von Ihnen ausgewählten Textes, der sich auf der ersten Seite jeder Seitengruppe an derselben Stelle befindet.

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat verwendet den wiederholten Text, um die erste Seite einer jeden Seitengruppe zu bestimmen. Sie haben zum Beispiel 100.000 Kundenkontoauszüge in einer PDF-Datei. Jeder Auszug verfügt über mindestens drei Seiten. Um eine Seitengruppe zu definieren, wählen Sie **Seite 1 von**, da dieser Text sich auf der ersten Seite jedes Auszugs an derselben Stelle befindet.

↓ Hinweis

Wenn Sie für die Definition von Seitengruppen eine Beispiel-PDF-Datei verwenden, stellen Sie sicher, dass Inhalt und Position des ausgewählten Texts innerhalb der Produktions-PDF-Dateien konsistent sind.

- Auf Basis eines bestimmten Schlüsselworts oder -satzes, das bzw. der auf der ersten Seite eines Dokuments in einem Textbereich angezeigt wird. Der daneben stehende Text kann sich ändern, aber das Schlüsselwort oder der Schlüsselsatz bleibt gleich.
- Auf Basis des von Ihnen angegebenen Textes, der sich auf der ersten Seite jeder Seitengruppe befindet. Wenn Sie den Text eingeben, können Sie Platzhalterzeichen einfügen. RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat interpretiert Platzhalterzeichen als beliebige Zeichen.
- Auf Basis von regulären Java-Ausdrücken, die Sie definieren, um Text auf der ersten Seite jeder Seitengruppe anzugeben.

Sie definieren beispielsweise einen regulären Java-Ausdruck, sodass RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat jedes Mal eine neue Seitengruppe beginnt, wenn der englische Text **Page 1 of** oder der spanische Text **Página 1 de** gefunden wird.

- Wenn sich der Text in einem ausgewählten Bereich ändert.

Sie ziehen beispielsweise einen Rahmen um den Kontonamen auf einem Auszug in einer PDF-Datei. Jedes Mal wenn sich der Text im Rahmen ändert, wird diese Seite zur ersten Seite einer neuen Seitengruppe. Die Position des Rahmens auf jeder Seite darf nur den zu bewertenden Text oder Leerräume (keinen Text) umschließen.

Verwenden Sie den Seitengruppen-Navigator, um eine Liste der Seiten in jeder Seitengruppe anzuzeigen. Sobald Sie überprüft haben, ob alle Seitengruppen korrekt sind, speichern Sie Ihre Steuerdatei, die Ihre neue Seitengruppendefinition enthält. Wenn Sie Dokumentmerkmale definieren, speichern Sie diese in derselben Steuerdatei. Dann fügen Sie den Namen und das Verzeichnis der Steuerdatei einem auf der Schrittschablone IdentifyPDFDocuments basierenden RICOH ProcessDirector-Schritt hinzu.

Dokumentmerkmale

Dokumentmerkmale sind Daten, wie ein Kundename oder eine Postleitzahl, die aus einer bestimmten Position auf einer Seite oder in einem Dokument extrahiert wurden. Mit Dokumentmerkmalen können Sie Markups hinzufügen, die auf variablen Informationen basieren. Sie können beispielsweise ein unterschiedliches Bild zu Dokumenten hinzufügen, die in verschiedene Staaten oder Regionen gesendet werden.

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat verfügt über ein leistungsstarkes Parsing-Tool für Adressblöcke, mit dem Sie Stadt, Bundesland oder Region, Postleitzahl und andere Dokumentmerkmale aus komplexen Adressen mit variabler Zeilenzahl extrahieren können. Wenn Sie Dokumente in einem Job nachdrucken müssen, können Sie über RICOH ProcessDirector nach den Werten der Dokumenteigenschaften suchen, um die spezifischen Dokumente zu finden, die Sie nachdrucken müssen.

Sie können ein eigenes Dokumentmerkmal definieren oder ein RICOH ProcessDirector-Dokumentmerkmal aus einer Dropdown-Liste auswählen. Sie können die RICOH ProcessDirector-Dokumentmerkmale mit Funktionen verwenden, die von RICOH ProcessDirector-Dokumentenverarbeitungsfunktionen bereitgestellt werden.

↓ Hinweis

Wenn Sie mit RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat Dokumentmerkmale definieren, wählen Sie diese aus einer Liste Ihrer RICOH ProcessDirector-Dokumentmerkmale aus. Sie müssen nach der Installation von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat oder wenn Sie RICOH ProcessDirector-Dokumentmerkmale ändern, die Dokumentmerkmale in RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat laden. Weitere Informationen finden Sie unter *RICOH ProcessDirector: Installieren von Dokumentenverarbeitungsfunktionen*.

Klicken Sie auf **Ricoh** → **Dokumentmerkmalewerte anzeigen**, um sicherzustellen, dass die Dokumentmerkmalewerte korrekt extrahiert wurden.

Wenn Sie Dokumentmerkmalewerte mit einem externen Programm verwenden möchten, können Sie die Werte in einer durch Tabstopp getrennten Textdatei speichern.

Bedingte Verarbeitung

Wenn Sie mit RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat Markup zu einer PDF-Datei hinzufügen, können Sie Regeln für die bedingte Verarbeitung erstellen, um das Markup auf bestimmten Seiten zu platzieren. Sie können auch Regeln für die bedingte Verarbeitung verwenden, um Medien- und Finishing-Optionen anzuwenden und um die Seiten anzugeben, aus denen RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat und RICOH ProcessDirector Dokumenteigenschaftswerte extrahieren.

Regeln können auf der Grundlage von Seiten in Dokumenten Bedingungen festlegen, wie beispielsweise "Alle Vorderseiten", sowie auf der Grundlage von Jobmerkmalen, Dokumentmerkmalen, Statistiken und bedingten Auslösern (Text, der bestimmt, ob eine Bedingung erfüllt ist).

Zum Beispiel soll das Wort **Rechnung** am oberen Rand der ersten Seite eines Kontoauszugs als Auslöser dienen, um einen Barcode zu platzieren. Wählen Sie zunächst das Wort **Rechnung** aus, und legen Sie es als bedingten Auslöser fest. Definieren Sie dann eine Regel, die den bedingten Auslöser angibt. Wenn Sie einer PDF-Datei einen Barcode hinzufügen, können Sie diese Regel angeben, um die Positionierung des Barcodes zu steuern. Der Barcode wird nur auf Seiten gedruckt, auf denen sich das Wort **Rechnung** an der durch den bedingten Auslöser angegebenen Stelle befindet.

Ihre RICOH ProcessDirector-Workflows können Schritte umfassen, die die Jobmerkmalewerte bei der RICOH ProcessDirector-Verarbeitung bestimmen. Wenn Sie mit RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat eine Regel mit einem Jobmerkmal definieren, können Sie dynamisch bestimmen, wie die Regel angewendet wird, indem Sie den Jobmerkmalwert in RICOH ProcessDirector einstellen. Sie verwenden beispielsweise das Jobmerkmal **Job.CustomerName**, um einen Barcode nur dann zu drucken, wenn der Wert dieses Merkmals **BANK** lautet. RICOH ProcessDirector beachtet auch Jobverarbeitungsstatistiken, beispielsweise die aktuelle Seite in einem Dokument. Wenn Sie einen Barcode auf Seite Drei jedes Dokuments in einem PDF-Job anwenden möchten, können Sie **Stat. CurrentPageInDocument = 3** als Bedingung für die Anwendung einer Regel verwenden.

Markup

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat unterstützt fünf Arten von Markups: Barcodes, OMR-Markierungen, Bilder, Text und verdeckte Bereiche.

Für jeden Markup-Typ weisen Sie einen Namen zu, der die Markup-Inhalte identifiziert. Anschließend weisen Sie Werte für Ort, Positionierung und andere Merkmale zu. Sie können Dokumentmerkmale und eine bedingte Verarbeitung für die Markups festlegen und dabei je nach Dokument in der PDF-Datei unterschiedliche Daten verwenden.

Wenn RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat eine PDF-Datei anzeigt, erscheint Ihr Markup als eine Reihe von Kästchen mit Namen. Die PDF-Datei wird nicht verändert. Im **Markup-Navigator** können Sie Markups finden und bearbeiten, die von anderen Markups verdeckt werden.

Um den Inhalt und die Positionierung Ihres Markups auf bestimmten Seiten anzuzeigen und zu überprüfen, zeigen Sie die Vorschau der PDF-Datei an. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorschau für Markups, Seite 23](#).

Steuerdateien

Eine Steuerdatei speichert Ihre Seitengruppendefinition, Dokumentmerkmale, bedingte Auslöser und Markups unabhängig von einer PDF-Quelldatei. Steuerdateien sind Vorlagen, die RICOH ProcessDirector verwendet, um bei zu bearbeitenden PDF-Dateien dieselben Markup-Regeln anzuwenden.

↓ Hinweis

- Das Speichern Ihrer PDF-Quelldatei durch Klicken auf **Datei** → **Speichern** oder **Datei** → **Speichern unter** speichert nicht Ihre RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Seitengruppen, Dokumentmerkmale oder Markups.

Um den RICOH ProcessDirector-Schritt **IdentifyPDFDocuments** in einem PDF-Workflow zu verwenden, müssen Sie die RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Steuerdatei hinzufügen, in der die Seitengruppen oder die Dokumentmerkmale für diesen Schritt definiert wurden. Alle Markup-Definitionen müssen in einer oder mehreren Steuerdateien gespeichert werden, die im RICOH ProcessDirector-Schritt **BuildPDFFromDocuments** verwendet werden.

Sie müssen keine separaten Steuerdateien für die Seitengruppe, die Dokumentmerkmale und die Markup-Definitionen erstellen: Alle Definitionen können in einer Steuerdatei gespeichert werden, wenn diese Steuerdatei sowohl dem Schritt **IdentifyPDFDocuments** als auch dem Schritt **BuildPDFFromDocuments** hinzugefügt wird. Allerdings können Sie mehrere Steuerdateien erstellen, wenn Sie eine oder mehrere Steuerdateien auf unterschiedliche PDF-Workflows anwenden möchten. Beispiel: Jeder Workflow benötigt eigene Dokumentmerkmale, aber für einige Workflows muss derselbe Bereich für OMR-Markierungen verdeckt werden. Hier speichern Sie für jeden Workflow eine eigene Steuerdatei für die Dokumentmerkmale. Sie verwenden aber nur eine Steuerdatei zum Verdecken der OMR-Markierungen. In jedem Workflow wählen Sie dann die Workflow-spezifische Steuerdatei für die Dokumentmerkmale. Aber in dem auf der Schrittschablone **BuildPDFFromDocuments** basierenden Schritt verwenden Sie für jeden Workflow dieselbe Steuerdatei für die Definition des verdeckten Bereichs.

↓ Hinweis

- Der Schritt **IdentifyPDFDocuments** verwendet eine Steuerdatei zum Erstellen von Seitengruppen und zum Extrahieren der Dokumentmerkmale. Der Schritt **BuildPDFFromDocuments** verwendet eine oder mehrere Steuerdateien, um Markups anzuwenden und eine PDF-Datei zu strukturieren. (Für **BuildPDFFromDocuments** ist keine Steuerdatei erforderlich.) Um eine Vorschau der Markups anzuzeigen, müssen Sie eine Seitengruppe definieren und die Dokumentmerkmale definieren, deren Werte als Inhalt für die Markups dienen. Wenn Sie eine Seitengruppe oder ein Dokumentmerkmal in einer Steuerdatei speichern, die Sie dem Schritt **BuildPDFFromDocuments** hinzufügen möchten, ignoriert RICOH ProcessDirector diese Definitionen. Der Schritt **BuildPDFFromDocuments** erhält die Seitengruppierungs- und Dokumentmerkmale-Definitionen aus einem Workflow, der den Schritt **IdentifyPDFDocuments** umfasst.

Unter [Mit Steuerdateien arbeiten, Seite 21](#) und [Vorschau für Markups, Seite 23](#) erhalten Sie Tipps zum Verwenden mehrerer Steuerdateien und zur Überprüfung von Markups.

Beispiel-PDF-Dateien

Bei großen PDF-Produktionsdateien (beispielsweise mit einer Länge von über 1000 Seiten) sollten Sie stellvertretend für die PDF-Dateien, die Sie in RICOH ProcessDirector verarbeiten, eine kleinere Beispiel-PDF-Datei markieren.

Sie müssen Markups nur in einer Beispiel-PDF-Datei definieren, alle Änderungen in Steuerdateien speichern und dann mit RICOH ProcessDirector diese Änderungen auf alle Produktions-PDF-Dateien anwenden, die der Beispiel-PDF-Datei entsprechen. Wenn Sie mit RICOH ProcessDirector mehrere PDF-Dateien mit unterschiedlichen Formaten oder Dokumentmerkmalen verarbeiten, müssen Sie Markups in Beispiel-PDF-Dateien für jeden Dateityp erstellen, den Sie mit RICOH ProcessDirector drucken möchten. Beim Arbeiten mit RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat besteht das Ziel darin, Markups in einer PDF-Datei zu erstellen, die Ihren Produktions-PDF-Dateien entspricht, allerdings kleiner als diese ist. Wenn Sie in RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat Markups in einer PDF-Datei erstellen, die weniger als 1.000 Seiten umfasst, können Sie schneller arbeiten, wenn Sie Markups hinzufügen, die Vorschau verwenden und extrahierte Dokumentmerkmale anzeigen.

Sowohl für die Beispiel-PDF-Datei als auch für die von RICOH ProcessDirector verarbeiteten PDF-Dateien müssen alle Schriftarten und Bilder in der eigentlichen PDF-Datei enthalten sein. Bei PDF-Dateien mit unterschiedlichen Seitengrößen erscheinen Markups möglicherweise nicht an der gewünschten Position. Als Positionsreferenz für alle Markups, Dokumentmerkmale und Seitengruppendefinitionen dient die obere linke Ecke einer Seite.

2. Verwenden von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat

- Das Plugin-Symbol zur Acrobat-Schnellstartleiste hinzufügen
- Einstellungen
- Maßeinheiten
- Benutzerschnittstelle
- Mit Steuerdateien arbeiten
- Vorschau für Markups
- Ändern von Markup-Definitionen
- Seitengruppen definieren
- Mit Dokumentmerkmalen arbeiten
- Mit Regeln arbeiten
- Markups zu einer PDF-Datei hinzufügen
- Mit Seiteneinfügungen arbeiten
- Medien und Endbearbeitung

Sie können diese Software verwenden, um PDF-Dateien zu erweitern, indem Sie Markups wie Barcodes hinzufügen und anhand der Daten aus der PDF-Datei Dokumentmerkmale definieren.

In den RICOH ProcessDirector-Schritten IdentifyPDFDocuments und BuildPDFFromDocuments geben Sie die RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Steuerdateien an, die das Markup und die Definitionen der Dokumentmerkmale enthalten, um dieselben Erweiterungen auf PDF-Dateien anzuwenden, die in RICOH ProcessDirector verarbeitet werden.

Das Plugin-Symbol zur Acrobat-Schnellstartleiste hinzufügen

Bevor Sie Markups zu einer PDF-Datei hinzufügen können, müssen Sie das Plugin in Adobe Acrobat als aktives Tool auswählen. Statt in der Menüleiste auf **Ricoh** → **Auswählen** zu klicken, können Sie auf das Plugin-Symbol klicken. Sie können das Symbol RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat permanent zur Adobe Acrobat-Schnellstartleiste hinzufügen.

Befolgen Sie diese Schritte:

1. Öffnen Sie Adobe Acrobat Professional.
2. Klicken Sie ganz rechts auf das Menü **Extras**.
3. Klicken Sie auf **Erweiterte Bearbeitung**.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-

Symbol () und wählen Sie **Zu Schnellwerkzeugen hinzufügen**. Das Symbol RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat wird dauerhaft in die Schnellstartleiste unterhalb des Acrobat-Hauptmenüs aufgenommen.

Wenn das Plugin als aktives Tool gewählt ist, wird dieses Symbol hervorgehoben.

Einstellungen

Sie können Einstellungen für RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat festlegen, um sie so anzupassen, wie Sie PDF-Dateien verarbeiten.

Klicken Sie zum Ändern Ihrer Einstellungen auf **Ricoh** → **Einstellungen**.

Registerkarte Fonts

Verwenden Sie die Registerkarte **Fonts**, um Schriftart und -größe auszuwählen. Diese Schrift wird dann für die Beschriftung der Markup-Felder verwendet, die Sie in einer PDF-Datei erstellen. Mit dieser Option ändern Sie die Schriftart der Zeichen Ihrer eingestellten Sprache.

↓ Hinweis

- Die Einstellungen für Stil, Effekte, Farbe und Script-Typ werden nicht auf den Namen der Markup-Kästchen angewendet.

Registerkarte Vorschau

Verwenden Sie die Registerkarte **Vorschau**, um die Werte für die folgenden Merkmale festzulegen:

Zu verarbeitende Seiten

Dieser Wert legt die maximale Anzahl von zu verarbeitenden Seiten fest, wenn Sie Markups in der Vorschau anzeigen, Dokumentmerkmale exportieren und anzeigen und den Seitengruppen-Navigator verwenden. Je mehr Seiten Sie angeben, desto länger benötigt RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat, um Markups und Dokumentmerkmale anzuzeigen.

Produktionsabsicht

Dieser Wert legt fest, wie RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat PDF-Dateien interpretiert. Wenn für **Produktionsabsicht** beispielweise der Wert **Simplex** angegeben ist, wird das Markup bei der Seitenposition **Nur zweite Vorderseite** auf die zweite Seite jeder Seitengruppe platziert. Wenn für **Produktionsabsicht** der Wert **Duplex** angegeben ist, wird das Markup bei der Seitenposition **Nur zweite Vorderseite** auf die dritte Seite jeder Seitengruppe platziert.

Elektronische Formulare anzeigen

Dieser Wert legt fest, ob die Vorschau anzeigt, wie Musterdateien aussehen, wenn die Daten mit elektronischen Formularen kombiniert werden, die für die von den Dateien verwendeten Medien definiert sind.

Registerkarte Adresse

Verwenden Sie die Registerkarte **Adresse**, um einen Wert für die Eigenschaft **Standard-Adressblockformat** einzustellen. Der Standardwert wird angezeigt, wenn Sie die Funktion **Adressblock definieren** verwenden.

Registerkarte Protokollierung

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat enthält eine Protokolldatei im Textformat, die Sie anpassen können, sodass sie unterschiedliche Ebenen von Verlaufsinfos enthält. Verwenden die Registerkarte **Protokollierung**, um die folgenden Merkmale festzulegen:

Protokollierungsebene

Die Nachrichtentypen, die in der Protokolldatei gespeichert werden. **Trace** speichert alle sechs Typen. **Info** speichert vier Typen: Informations-, Warn-, Fehler- und schwerwiegende Fehlermeldungen. **Fatal** speichert nur schwerwiegende Fehlermeldungen. **Aus** deaktiviert die Protokollierung.

Ordner für Protokollausgaben

Der Verzeichnispfad für die vom System erstellten Protokolldateien des Plug-ins und für Java. Der Verzeichnispfad muss bereits vorhanden sein, wenn das System die erste Protokolldatei erstellt. Wenn noch keine Datei vorhanden ist, wird sie vom System erstellt.

Protokolldatei des Plugins

Der Name der vom System erstellten Protokolldatei des Plugins.

Java-Protokolldatei

Der Name der vom System erstellten Java-Protokolldatei.

Maximale Dateigröße

Der obere Grenzwert für die Größe des Protokolls. Die Mindestdateigröße beträgt 1 MB, die maximale Dateigröße beträgt 10 GB. Wenn die Datei die obere Grenze erreicht, schließt das System die Datei und benennt sie um, sodass am Ende des Namens eine Zahl steht. Das System speichert die Datei, bis der Wert für das Merkmal **Anzahl der aufzubewahrenden Protokolldateien** erreicht ist. Der Name der Protokolldatei lautet beispielsweise Log.txt. Der Name der umbenannten Datei lautet Log.n.txt, wobei n eine Zahl von 1 bis zu dem in dem Merkmal **Anzahl der aufzubewahrenden Protokolldateien** angegebenen Wert ist. Die neueste Protokolldatei behält den Namen Log.txt.

Anzahl der aufzubewahrenden Protokolldateien

Die Anzahl der Protokolldateien, die das System zusätzlich zur aktuellen Protokolldatei aufbewahrt. Wenn dieser Grenzwert erreicht wurde, löscht das System die älteste Protokolldatei, nachdem eine Protokolldatei erstellt wurde. Sie wählen zum Beispiel den Wert **3**. Das System bewahrt die aktuelle Protokolldatei auf plus die drei neuesten Protokolldateien.

Registerkarte Erweitert

Verwenden Sie die Registerkarte **Erweitert**, um die Werte für die folgenden Merkmale festzulegen:

Anschluss

Die interne Anschlussnummer für die Kommunikation zwischen RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat und dem Java-Hintergrundprozess. Starten Sie Adobe Acrobat neu, damit dieser Wert übernommen wird. Bearbeiten Sie dieses Feld, wenn Sie über Software verfügen, die den Standardanschluss verwendet.

Speichergröße (MB)

Gewünschte Mindestspeichergröße (in MB) für den Java Virtual Machine-Zuordnungspool. Starten Sie Adobe Acrobat neu, damit dieser Wert übernommen wird. Probieren Sie verschiedene Werte aus, um die für die Größe und Komplexität Ihrer PDF-Markups passende Speichergröße zu ermitteln. Wenn es bei der Vorschau, der Auswahl von Text, der Verwendung des Seitengruppen-Navigators oder beim Extrahieren und Exportieren von Dokumentmerkmalen zu Verzögerungen kommt, sollten Sie diesen Wert erhöhen, um die Leistung bei diesen Vorgängen zu verbessern. Wenn der Wert für die Speichergröße die Größe des verfügbaren Speichers überschreitet, können Sie RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat möglicherweise nicht verwenden. In diesem Fall wählen Sie einen kleineren Wert, starten Sie Adobe Acrobat neu, und reaktivieren Sie das Plugin.

Andere JVM-Optionen

Sie können neben der Mindestspeichergröße auch andere JVM-Speichereinstellungen anpassen. Dieses Feld sollten Sie nur nach Rücksprache mit Ihrem Kundendienst bearbeiten.

Maßeinheiten

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat verwendet die Maßeinheiten aus den **Seiten- und Linealeinheiten**, die Sie in den Adobe Acrobat-Einstellungen festgelegt haben.

Klicken Sie auf **Bearbeiten** → **Einstellungen** → **Einheiten und Hilfslinien**, um die Einstellung anzuzeigen oder zu ändern.

↓ Hinweis

Beim Definieren der Markups legen Sie bestimmte Maßeinheiten fest, z. B. für die OMR-Markierungen.

Benutzerschnittstelle

Die Plugin-Benutzerschnittstelle besteht aus dem **Ricoh**-Menü, das in Adobe Acrobat eingefügt wird, einem mit rechtem Mausclick erreichbaren Popup-Menü, einem mit der linken Maustaste erreichbaren Popup-Menü und Fenstern, über die Sie RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Funktionen ausführen können.

Ricoh-Menü und Rechtsklick-Popup-Menü

Die Tabelle [Ricoh-Optionen und Optionen des Rechtsklick-Menüs, Seite 18](#) beschreibt die Optionen des **Ricoh**-Menüs, das in der Menüleiste von Adobe Acrobat Pro angezeigt wird und das Sie auch öffnen können, wenn Sie mit der rechten Maustaste in eine PDF-Datei klicken.

Ricoh-Optionen und Optionen des Rechtsklick-Menüs

Menüoption	Beschreibung
Auswählen	Macht RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat zum aktiven Adobe Acrobat-Tool. Nach Aktivieren des Plugins können Sie um den Bereich der PDF-Datei, in dem Sie Text auswählen oder Markups hinzufügen möchten, mit der linken Maustaste einen Rahmen ziehen.
Markup hinzufügen	Zeigt die Optionen des Linksklick-Menüs an.
Markup Navigator anzeigen	Zeigt eine Liste der Markup-, Dokumentmerkmal- und Seitengruppendefinitionen an, die der aktiven PDF-Datei hinzugefügt worden sind. Mit dieser Anzeige können Sie Markups bearbeiten und Markups ermitteln, die von anderen Markups überlagert werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem aufgelisteten Namen, um das Feld für dieses Markup anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Markup-Feld auszublenden. Wenn Sie das Kontrollkästchen neben einem Markup-Typ deaktivieren, werden die Felder aller Markups dieses Typs ausgeblendet.
Seitengruppen-Navigator anzeigen	Zeigt die Seiten an, die zu den einzelnen Seitengruppen gehören. Klicken Sie auf + , um die Seitengruppen zu erweitern bzw. auf - , um sie zu auszublenden. In dieser Ansicht können Sie auch zu bestimmten Seiten in einer PDF-Datei navigieren. Klicken Sie in einer Seitengruppe auf die gewünschte Seite, um sie in Adobe Acrobat anzuzeigen. Wenn die Seitengruppen, die Sie aufgrund der Definition Ihrer Seitengruppe erwartet haben, nicht angezeigt werden, müssen Sie die Definition bearbeiten, um die korrekten Seitengruppen zu erhalten. Wenn

Menüoption	Beschreibung
	die korrekten Seitengruppen in dieser Ansicht nicht angezeigt werden, erhalten Sie keine korrekten Druckergebnisse in RICOH ProcessDirector.
Vorschau	Stellt sicher, dass Dateien wie gewünscht gedruckt werden, wenn das Markup, die Medien und die Endbearbeitung auf einen Druckjob angewendet werden. Wenn Sie die Vorschau der PDF-Datei überprüft haben, können Sie im Vorschaufenster oben rechts auf X klicken, um die Vorschau zu schließen und zur ursprünglichen PDF-Datei zurückzukehren.
Vorschau-Einstellungen	Legt Vorschau-Einstellungen fest oder ändert sie. Sie können Folgendes definieren: die maximale Anzahl der zu verarbeitenden Seiten, die Wiedergabeabsicht und andere Einstellungen.
Dokumentmerkmale anzeigen	Zeigt die Werte von Dokumentmerkmalen an, die in der geladenen Steuerdatei definiert wurden. Die Werte werden in einer durch Tabstopps getrennten Textdatei gespeichert.
Regeln verwalten	Zeigt die bedingten Verarbeitungsregeln an. Sie können neue Regeln definieren und vorhandene Regeln bearbeiten oder löschen.
Beilagen verwalten	Fügen Sie Seiten aus anderen PDF-Dokumenten vor jedem Dokument ein, das übereinstimmende Platzierungsbedingungen aufweist, nach jedem Dokument, das übereinstimmende Platzierungsbedingungen aufweist, oder beides. Die eingefügten Seiten führen dazu, dass sich die Seitenzahlen in jedem Dokument erhöhen, und Sie können Markups auf die Seitenzahlen anwenden.
Medien und Endbearbeitung	Definiert Medien- und Endbearbeitungsoptionen für eine Reihe von Seiten oder für die Dokumente in der PDF-Datei.
Steuerdatei laden	Lädt eine bestehende Steuerdatei. RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat speichert alle Seitengruppen-, Dokumentmerkmal- und Markupdefinitionen in einer oder mehreren Steuerdateien. Wenn Sie eine Steuerdatei laden, laden Sie auch alle Definitionen in dieser Steuerdatei. Es kann immer nur eine Steuerdatei geladen werden.
Steuerdatei speichern	Speichert Markup-, Dokumentmerkmal- und Seitengruppendefinitionen in einer Steuerdatei. Im Fenster "Steuerdatei speichern" wird der Name und der Speicherort der Steuerdatei aufgeführt, die Sie speichern möchten. Sie können einen neuen Namen für die Steuerdatei angeben oder den bestehenden Namen beibehalten, um die zuvor geladene oder gespeicherte Steuerdatei zu überschreiben. Wenn Sie eine Steuerdatei speichern, die von RICOH ProcessDirector verwendet wird, müssen Sie die Steuerdatei in das Verzeichnis kopieren, das Sie im RICOH ProcessDirector-Schritt BuildPDFFromDocuments oder IdentifyPDFDocuments in den Steuerdateimerkmalen definiert haben.
Markup löschen	Entfernt alle Markup-, Dokumentmerkmal- und Seitengruppendefinitionen aus der aktiven PDF-Datei. Diese Option ist hilfreich, wenn Sie nochmal beginnen möchten oder wenn Sie eine neue Steuerdatei erstellen möchten, die keine Markups aus der vorangegangenen Steuerdatei enthält. Wenn Sie diese Option verwenden und anschließend Markups oder andere

Menüoption	Beschreibung
	Definitionen zur PDF-Datei hinzufügen, speichern Sie die Definitionen mit der Option Steuerdatei speichern unter einem neuen Steuerdateinamen.
Einstellungen	Legt Einstellungen fest oder ändert sie, wie beispielsweise die Standardschriftart, die für die Beschriftung der Markups verwendet werden soll, die der PDF-Datei hinzugefügt werden; die maximale Anzahl der zu verarbeitenden Seiten; das Rendering-Verfahren; Protokolloptionen, sowie die für RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat maximal zu reservierende Speicherkapazität (Heap Space).
Hilfe	Öffnet die Publikation <i>RICOH ProcessDirector: Verwendung von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat</i> .
Produktinformation	Zeigt die Versionsangaben Ihrer RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Installation an.

Linksklick-Menü

Die Tabelle [RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Linksklick-Menü, Seite 20](#) beschreibt die Optionen des RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Menüs, das geöffnet wird, wenn Sie mit der linken Maustaste einen Rahmen in der PDF-Datei ziehen. Um die linke Maustaste nutzen zu können, müssen Sie RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat zunächst in Adobe Acrobat aktivieren. Hierzu klicken Sie entweder auf das Plugin-Symbol oder wählen **Ricoh** → **Auswählen**. Wenn Sie Text auswählen oder einen Bereich zum Einfügen eines Markups definieren möchten, ziehen Sie in der PDF-Datei um den entsprechenden Bereich einen Rahmen. Halten Sie hierzu die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Cursor nach unten und rechts, bis der gewünschte Text markiert oder ein Feld mit der gewünschten Größe entstanden ist. Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird ein Menü mit den folgenden Optionen angezeigt:

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Linksklick-Menü

Menüoption	Beschreibung
Seitengruppen definieren	Definiert eine Seitengruppe, um eine PDF-Datei in Poststücke zu unterteilen, beispielsweise Kontoauszüge oder Rechnungen. Sie müssen die Seitengruppe definieren, bevor Sie Markups hinzufügen oder Dokumentmerkmale definieren können.
Bedingte Auslöser definieren	Definiert einen bedingten Auslöser aus Text in der PDF-Datei. Bedingte Auslöser werden in einer bedingten Positionierungsregel verwendet, die die Seiten definiert, auf der Markups gedruckt oder Dokumentmerkmale extrahiert werden. Beispiel: Sie möchten einen QR-Barcode nur auf der Seite einfügen, auf der das Wort Rechnung oben links auf der ersten oder zweiten Seite eines Kontoauszugs erscheint. Hierzu definieren Sie zunächst das Wort Rechnung als bedingten Auslöser. Wenn Sie anschließend den QR-Barcode definieren, verwenden Sie diesen Auslöser als bedingte Positionierungsregel für den QR-Barcode, damit dieser nur auf Seiten gedruckt wird, auf denen das Wort Rechnung an der angegebenen Position erscheint.
Dokumentmerkmale definieren	Definiert bestehende Daten in Ihrer Beispiel-PDF-Datei als Dokumentmerkmal, damit RICOH ProcessDirector diese Daten in

Menüoption	Beschreibung
	<p>verschiedenen Schritten (z. B. Hinzufügen von Barcodes) verwenden kann. Nachdem Sie Dokumentmerkmale definiert haben, können Sie diese später in der RICOH ProcessDirector-Anzeigefunktion für einen erneuten Druck oder andere Aktionen suchen.</p> <p>Sie können auch ein Dokumentmerkmal für jeden Text oder DataMatrix-Barcode definieren, den Sie aus der PDF-Datei extrahieren möchten. In diesem Fall wählen Sie kein standardmäßiges RICOH ProcessDirector-Dokumentmerkmal, sondern geben Ihren eigenen Namen für das Merkmal an.</p>
Mehrere Merkmale definieren	Definiert Dokumentmerkmale aus einem Textblock oder einem mehrzeiligen Textabschnitt.
Adressblock definieren	Definiert Dokumentmerkmale für einen Adressblock.
Bereich verdecken	Erstellt einen Abdeckblock, um Inhalte in einer PDF-Datei zu verdecken. Abgedeckter Inhalte werden nicht gedruckt und in der RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Vorschau bzw. der PDF-Anzeigefunktion in RICOH ProcessDirector nicht angezeigt. Sie können einen Bereich verdecken und dann ein anderes Markup über den verdeckten Bereich legen.
Barcode hinzufügen	Fügt einen Barcode hinzu und konfiguriert diesen. Wählen Sie zunächst den Bereich aus, in dem der Barcode platziert werden soll. Anschließend wählen Sie einen Barcodetyp aus und fügen Inhalt hinzu. Wenn Sie einen Barcode für die Weiterverarbeitung von Poststücken hinzufügen, müssen Sie genau wissen, welche optischen Markierungen von Ihren Geräten verwendet werden. Außerdem benötigen Sie die Konfigurationsangaben des Herstellers.
OMR hinzufügen	Fügt optische Markierungen hinzu und konfiguriert diese, um die Weiterverarbeitung von Poststücken in der PDF-Datei zu verwalten. Wenn Sie ein OMF hinzufügen, müssen Sie genau wissen, welche optischen Markierungen von Ihren Geräten verwendet werden. Außerdem benötigen Sie die Konfigurationsangaben des Herstellers.
Bild hinzufügen	Fügt RGB- und JPEG-Bilder hinzu, um neuen Inhalt zu erstellen oder bestehenden Inhalt zu verdecken.
Text hinzufügen	Fügt Text an einer beliebigen Stelle in einer PDF-Datei hinzu. Bestimmen Sie den Bereich, in dem der Text gedruckt werden soll, und wählen Sie den Inhalt mithilfe verschiedener Optionen, darunter auch das Eingeben von Text.

Mit Steuerdateien arbeiten

Wenn Sie mit RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat eine PDF-Datei auszeichnen, anstatt die Auszeichnung in der eigentlichen PDF-Datei zu speichern, speichern Sie die Auszeichnung in mindestens einer Steuerdatei. RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat verwendet eine Steuerdatei, um Daten zu extrahieren, und RICOH ProcessDirector verwendet Steuerdateien in den verschiedenen Phasen der Vorbereitung einer PDF-Datei für den Druck.

Sie verwenden von **Ricoh** die Menüoptionen **Steuerdatei laden** und **Steuerdatei speichern**, um Steuerdateien zu verwalten. Es kann immer nur eine Steuerdatei geladen werden. Nach dem Erstellen von Markups für eine PDF-Datei speichern Sie die Steuerdatei in einem Verzeichnis, auf das RICOH ProcessDirector zugreifen kann. Sie konfigurieren RICOH ProcessDirector-Workflows mit einer oder mehreren Schrittvorlagen, die RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Steuerdateien verwenden.

★ **Wichtig**

- RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Steuerdateien sollten nur nach Rücksprache mit dem Ricoh-Kundendienstmitarbeiter manuell bearbeitet werden.
- RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat Version 3.6 enthält eine verbesserte Bibliothek zur PDF-Verarbeitung. Für die meisten PDF-Dateien verbessert die neue Bibliothek die Leistung, senkt die Verarbeitungszeit und verbraucht weniger Speicher.

Wenn Sie eine Steuerdatei öffnen möchten, die in einer vorherigen Version erstellt wurde, fragt Sie RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat Folgendes: Möchten Sie Ihre Steuerdatei aktualisieren, um eine verbesserte PDF-Verarbeitungsbibliothek zu verwenden?

Wenn Sie auf **Nein** klicken, wird die Meldung beim nächsten Öffnen der Steuerdatei wieder angezeigt.

Wenn Sie auf **Ja** klicken, aktualisiert RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die Steuerdatei, und die Meldung wird nicht mehr angezeigt.

Wenn Sie eine Steuerdatei aktualisieren, stellen Sie sicher, dass diese dieselben Ergebnisse ausgibt. Geringfügige Unterschiede zwischen Bibliotheken können zu einer geringfügig abweichenden Darstellung der Textauswahlfelder führen. Ein kleineres Feld kann Text ausschließen, den Sie auswählen möchten, und ein größeres Feld kann Text einschließen, den Sie nicht haben möchten. Die Verwendung der verbesserten Bibliothek kann außerdem die Position des Markups geringfügig ändern.

Es sind keine weiteren Änderungen am RICOH ProcessDirector-Server für die Verwendung der verbesserten PDF-Bibliothek notwendig.

- Zur Verwendung einer Steuerdatei für eine PDF 1.7-Datei mit einer PDF 2.0-Datei müssen Sie die Steuerdatei aktualisieren, um die neue Bibliothek zu verwenden.

Seitengruppendefinitionen und Dokumentmerkmale werden in einer einzelnen Steuerdatei gespeichert. Sie können Definitionen für Markups, Medien und Endbearbeitung zu dieser einzelnen Steuerdatei hinzufügen oder Sie in verschiedenen Steuerdateien speichern. Sie können die Steuerdatei, die Seitengruppen und Dokumentmerkmale definiert, in einem Schritt angeben, der auf der Schrittvorlage **IdentifyPDFDocuments** basiert. Die Steuerdateien, die Definitionen für Markups, Medien und Endbearbeitung enthalten, müssen in einem Schritt angegeben werden, der auf dem Schritt **BuildPDFFromDocuments** basiert. Bei der Frage, ob Sie eine oder mehrere Steuerdateien erstellen, sollten Sie Ihre Druckumgebung berücksichtigen: die Komplexität Ihrer Änderungen, wie Markups differenziert werden sollen und welche Erweiterungen einer PDF-Datei sich am häufigsten verändern.

In einer Druckumgebung, in der der PDF-Workflow sich nicht oft ändert, ist eine Steuerdatei oft ausreichend. Wenn Sie eine Vorschau einer PDF-Datei anzeigen, um zu überprüfen, dass alle Markups gedruckt werden und welche Seiten Optionen für Medien und Endbearbeitung enthalten, können Sie alle Markups, Medien und die Endbearbeitung in einer einzigen Ansicht anzeigen. Sie verschieben die einzelne Steuerdatei in ein Verzeichnis, auf das RICOH ProcessDirector zugreifen kann. Sie geben sowohl im Schritt **IdentifyPDFDocuments** als auch im Schritt **BuildPDFFromDocuments** einen Namen und einen Speicherort für die Steuerdatei an.

Auch wenn Sie eine Vorschau der PDF-Datei anzeigen möchten, um sicherzustellen, dass alle Markups, Medien und die Endbearbeitung korrekt angewendet wurden, ist eine Steuerdatei ausreichend. Bei der Vorschau einer Datei gibt RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die in der aktiven PDF-Datei definierten Markups wieder und wendet die dort definierten Medien- und Endbearbeitungsoptionen an. Sie können Definitionen von Markups, Medien und Endbearbeitung, die in einer nicht geladenen Steuerdatei definiert wurden, in der Vorschau nicht überprüfen.

In Umgebungen, in denen es häufig oder unerwartet zu Veränderungen kommen kann, ist die Verwendung mehrerer Steuerdateien sinnvoll. Durch das Verwenden von unterschiedlichen Steuerdateien kann das Risiko von Änderungen umgangen, oder die Anpassung an Änderungen beschleunigt werden. Beispiel:

- Die Seitengruppendefinition in Ihrer PDF-Datei wird nicht so oft geändert wie andere Definitionen in Ihren PDF-Dateien. Sie können die Seitengruppe und Dokumentmerkmaldefinitionen in die Steuerdatei einfügen, die Sie zum Schritt **IdentifyPDFDocuments** hinzufügen.
- Sie haben das Inserter-Feature installiert und wechseln zwischen Kuvertiereinheiten. Sie müssen Ihren Workflow nicht bei jedem Wechsel bearbeiten. Sie speichern stattdessen die Barcode-Markups jeder Kuvertiereinheit in einer getrennten Steuerdatei mit einem Namen, der die Kuvertiereinheit festlegt. Im Schritt **BuildPDFFromDocuments** geben Sie den Namen und den Speicherort einer einzelnen Steuerdatei an. Hierfür verwenden Sie die Symbolschreibweise, die dem Wert eines Jobmerkmals entspricht. Bei der Druckverarbeitung geben Sie als Wert für dieses Jobmerkmal den Namen der Steuerdatei an, die der Kuvertiereinheit entspricht, die Sie für den Job verwenden möchten.

Mit der Symbolschreibweise können Sie auch ein und denselben Workflow für Eingabedateien verwenden, die unterschiedliche RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Steuerdateien benötigen. Sie haben beispielsweise zwei Eingabedateien, Datei1.pdf und Datei2.pdf, mit den entsprechenden Steuerdateien Datei1.ct1 und Datei2.ct1. Sie möchten für beide Dateien denselben Workflow verwenden. Sie können `${Job.InputFile}.ct1` als Steuerdateinamen verwenden, den Sie im Schritt **BuildPDFFromDocuments** angeben. `${Job.InputFile}.ct1` veranlasst RICOH ProcessDirector, den Wert der Steuerdateieigenschaft RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat auf den Namen der Eingabedatei plus die Erweiterung `.ct1` zu setzen.

Vorschau für Markups

Nachdem Sie Markups einer Beispiel-PDF-Datei hinzugefügt haben, können Sie die Position der Markups in einer Vorschau anzeigen. Mit der Vorschau können Sie sicherstellen, dass die PDF-Dateien wie gewünscht gedruckt werden, wenn RICOH ProcessDirector die in den Steuerdateien gespeicherten Markups anwendet. Durch die Vorschau können Sie außerdem sicherstellen, dass die Medien und Endbearbeitungsoptionen an den vorgesehenen Seiten angewendet werden.

Vorschau mit mehreren Steuerdateien

Wenn Sie mehrere Steuerdateien für die Definitionen von Markups und Medien- und Endbearbeitungsoptionen speichern, werden in der Vorschau nur die in der geladenen Steuerdatei enthaltenen Definitionen wiedergegeben. Beispiel: Sie speichern eine Barcodedefinition in einer Steuerdatei mit dem Namen `barcodes.ct1` und eine Bilddefinition in der Datei `images.ct1`. Sie können entweder `barcodes.ct1` oder `images.ct1` in RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat laden. Wenn Sie `barcodes.ct1` geladen haben, können Sie Position und Inhalt des Barcodes überprüfen, nicht jedoch die Bilder, da die Datei `images.ct1` nicht geladen ist.

Sie können allerdings in jeder Steuerdatei Seitengruppen- und Dokumentmerkmaldefinitionen einfügen. Wenn Sie eine Seitengruppe in einer Steuerdatei definiert haben, die nicht geladen ist, können Sie in

der Vorschau keine Markups oder Medien- und Endbearbeitungsoptionen mit bedingten Positionsregeln anzeigen, die auf Seitengruppen basieren. Wenn Dokumentmerkmale in einer Steuerdatei definiert sind, die nicht geladen ist, können Sie diese Dokumentmerkmale nicht für Markups auswählen. Wenn Sie in der Vorschau so viele Markups wie möglich anzeigen und dabei mehrere Steuerdateien verwenden möchten, speichern Sie zuerst die Seitengruppen und Dokumentmerkmale in einer Steuerdatei, beispielsweise mit dem Namen `pagegrouping.ct1`. Wenn Sie bereit sind, um Markups zu definieren, laden Sie `pagegrouping.ct1`, fügen das Markup hinzu und speichern das Ergebnis in einer neuen Steuerdatei (z. B. `barcodes.ct1`). Um mehr Markups zu definieren und in einer getrennten Steuerdatei zu speichern, laden Sie zunächst die Datei `pagegrouping.ct1`. Fügen Sie das Markup hinzu (beispielsweise Bilder), und speichern Sie das Ergebnis in einer neuen Steuerdatei (z. B. `images.ct1`). Wenn Sie damit beginnen, Ihre Markupdefinitionen aus einer Steuerdatei zu erstellen, die Seitengruppen und Dokumentmerkmale enthält, können Sie in der Vorschau das Markup sowie Medien- und Endbearbeitungsoptionen mit bedingten Positionsregeln anzeigen.

Wenn Sie alle Erweiterungen in einer Steuerdatei speichern, können Sie in der Vorschau Markup und Medien- und Endbearbeitungsoptionen gleichzeitig anzeigen.

↓ Hinweis

- Vorschaudateien können nicht bearbeitet, gedruckt oder gespeichert werden.
- Sie müssen zuerst eine Seitengruppe definieren, bevor Sie in der Vorschau Markups anzeigen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Seitengruppen definieren, Seite 27](#).
- Die Einstellung **Zu verarbeitende Seiten** gibt die maximale Anzahl Seiten an, die in der **Vorschau** verarbeitet werden. Je größer der Wert für **Zu verarbeitende Seiten** ist, desto länger dauert es, bis RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die einer PDF-Datei hinzugefügten Markups in der Vorschau anzeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen, Seite 15](#).
- Die Einstellung **Produktionsabsicht** legt fest, wie RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat PDF-Dateien interpretiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen, Seite 15](#).
- Die Einstellung **Elektronische Formulare anzeigen** legt fest, ob die Vorschau anzeigt, wie Musterdateien aussehen, wenn die Daten mit elektronischen Formularen kombiniert werden, die für die von den Dateien verwendeten Medien definiert werden.
- Wenn Sie Markups zu einer PDF-Datei hinzufügen, können Sie die Werte von Job- und Dokumentmerkmalen als Inhalt für Markups und in bedingten Positionsregeln verwenden. Die Vorschau verwendet aus der PDF-Datei extrahierte Werte. Wenn Sie über Markups verfügen, die Job- oder Dokumentmerkmale verwenden, die nicht in der Datei definiert sind, verwendet RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat einen eindeutigen statischen numerischen Wert für jedes Job- bzw. Dokumentmerkmal. Wenn bedingte Positionsregeln Merkmale verwenden, die nicht in der Datei definiert sind, wendet die Vorschau gewöhnlich immer oder nie die auf diesen Regeln basierenden Markups an.
- Wenn Ihr Markup ein Bild verwendet, das vom Plugin nicht gefunden wird (z. B. ein Bild, das sich nicht auf Ihrem lokalen Rechner befindet), wird dieses Bild in der Vorschau nicht angezeigt. Stattdessen wird in der Vorschau eine Warnmeldung angezeigt, in der der Name des fehlenden Bilds an dem für das Bild angegebenen Speicherort angegeben wird.
- Sie können keine Markup-Vorschau mit einer RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Regel erstellen, die `Stat.CurrentMedia` auswertet.

Gehen Sie wie folgt vor, um Markups in der Vorschau anzuzeigen:

1. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Vorschau**.

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat generiert eine neue, temporäre PDF-Datei und zeigt diese an. Ihre Beispiel-PDF-Datei bleibt geöffnet.

Es wird die erste Seite der temporären PDF-Datei angezeigt, egal, welche Seite Sie in der Beispiel-PDF-Datei gerade bearbeiten.

2. Wenn eine Seite über Medien- und Endbearbeitungsoptionen verfügt, wird in der oberen rechten Ecke die Anmerkung **Druckoperationen** angezeigt. Um den Mediennamen und die Endbearbeitungsoption anzuzeigen, platzieren Sie den Mauszeiger über **Druckvorgänge**.

Als Alternative klicken Sie auf der Adobe Acrobat-Funktionsleiste auf **Kommentar**. Im Fenster **Kommentar** wird für jede Seite mit Medien- und Endbearbeitungsoptionen ein Kommentar angezeigt.

3. Wenn elektronische Formulare für Medien, die von Musterdateien verwendet werden, definiert sind, können Sie sehen, wie die Dateien aussehen, wenn die Daten mit den Formularen kombiniert werden.

So zeigen Sie die elektronischen Formulare an:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Datei RICOH ProcessDirector media.zip exportiert und in das richtige Verzeichnis auf dem System, in dem Sie RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat installiert haben, geladen haben. Weitere Informationen zum Laden von Medienobjekten in das Plug-in finden Sie im Hilfesystem oder unter *Ricoh ProcessDirector: Installieren von Dokumentenverarbeitungsfunktionen*.
 - Für Seiten in Ihrer Muster-PDF-Datei wählen Sie Medien, die elektronische Formulare definieren. Als Alternative laden Sie eine Steuerdatei, die Sie gespeichert haben, nachdem Sie Medien ausgewählt haben, die elektronische Formulare definieren.
 - Überprüfen Sie, ob die Einstellung **Elektronische Formulare anzeigen** auf **Ja** gesetzt ist. Obwohl Sie mit der Vorschau sehen können, wie Dateien aussehen, wenn sie mit den Formularen kombiniert werden, bleiben die Daten und Formulare getrennt. RICOH ProcessDirector kombiniert die Formulare mit den Daten in Produktions-PDF-Dateien, wenn der Schritt **CombinePDFWithForm** die Dateien verarbeitet.
4. Wenn Sie die Anzeige der PDF-Datei in der Vorschau beendet haben, können Sie diese temporäre PDF-Datei schließen oder offen lassen.

Sie können die temporäre PDF-Datei durch Klicken auf **Ricoh** → **Vorschau** aktualisieren.

Ändern von Markup-Definitionen

Nachdem Sie ein Markup einer PDF-Datei hinzugefügt haben, möchten Sie das Markup möglicherweise löschen, an einen anderen Ort ziehen oder seine Merkmale ändern. RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat bietet verschiedene Möglichkeiten zum Bearbeiten und Löschen von Markups, Dokumentmerkmalen und Seitengruppendefinitionen.

Die gängigste Methode zum Bearbeiten von Markups besteht darin, auf das gezeichnete Kästchen doppelzuklicken, um das Markup-Definitionsfenster aufzurufen, oder auf ein Kästchen zu klicken und es an einen anderen Ort zu ziehen. Möglicherweise existieren jedoch überlagerte Markups unter weiteren Markups, z. B. wenn es mehrere Barcodes im selben Bereich gibt, weil Sie mithilfe der bedingten Verarbeitung durch RICOH ProcessDirector nur einen Barcode drucken möchten. Sie können auch einen verdeckten Bereich über einem Bild und ein kleineres Bild über dem verdeckten Bereich platzieren. Wenn Sie überlagerte Markups bearbeiten möchten, können Sie diese Markups mithilfe des Markup-Navigators auswählen.

Tipp: Denken Sie daran, dass Änderungen von Markups in einer aktiven PDF-Datei in der Steuerdatei gespeichert werden müssen, in der bereits die Markup-Definition gespeichert ist. Wenn Sie z. B. einen Barcode zu einer PDF-Datei hinzugefügt und diese Definition in einer Steuerdatei gespeichert haben und nun den Barcode aus der aktiven PDF-Datei entfernen, müssen Sie diese Änderung in der vorhandenen Steuerdatei speichern. Nachdem Sie Markup-Änderungen in einer Steuerdatei gespeichert haben, müssen Sie die neue Version der Steuerdatei für einen RICOH ProcessDirector-Server zugänglich machen, damit diese Änderungen auf Ihre Produktions-PDF-Dateien angewendet werden können.

Sie können eine der folgenden Methoden anwenden, um Markups zu ändern.

Methoden zum Ändern von Markups

Methode	Beschreibung
Doppelklicken Sie auf ein Markup-Kästchen	Das Merkmaldefinitionsfenster für das Markup-Kästchen wird angezeigt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Markup-Kästchen	Ein Popup-Menü mit Optionen zum Bearbeiten der Definition des Markup-Kästchens oder zum Löschen des Kästchens wird angezeigt.
Klicken Sie, und ziehen Sie, um die Größe eines Kästchens zu verändern oder es zu verschieben	<p>Klicken Sie auf ein beliebiges Kästchen, um die Definition eines Markup, eines Dokuments oder einer Seitengruppe anzuzeigen. An den Ecken des Kästchens erscheinen Symbole für die Größenänderung. Klicken Sie, und ziehen Sie eine Ecke, um die Größe des Kästchens zu verändern.</p> <p>Klicken Sie, und ziehen Sie in der Mitte eines Kästchens, um es an einen anderen Ort zu verschieben.</p> <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn sich das Markup unter einem anderen Markup befindet, klicken Sie auf Ricoh → Markup-Navigator anzeigen, um das zu ändernde Markup zu isolieren. Entfernen Sie das Häkchen von den Kästchen vor dem Markup, das dem zu bearbeitenden Markup im Weg ist. • Sie können auch die im Markup-Definitionsfenster enthaltenen horizontalen und vertikalen Koordinateneinstellungen, sowie die Angaben zu Höhe und Breite verwenden, um Ort und Größe des Markup-Kästchens zu ändern. • Wenn Sie auf Seitengruppendefinitionen oder bedingte Auslöser klicken, ihre Größe verändern oder sie verschieben, stellen Sie sicher, dass sich diese auf der Seite befinden, die die gewünschten Daten enthält. Mit diesen drei Aktionen werden die Daten für eine Seitengruppendefinition oder einen bedingten Auslöser neu berechnet. Wenn eine der Aktionen auf der falschen Seite ausgeführt wird, fragt RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat, ob die Änderungen akzeptiert werden sollen. Wenn Sie auf OK klicken, werden die Daten mit falschen Werten geändert.
Klicken Sie mit der linken Maustaste in	<p>Gehen Sie wie folgt vor, um ein Markup-Kästchen zu markieren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf Ricoh → Markup-Navigator anzeigen.

Methoden	Beschreibung
den Markup-Navigator	<p>2. Klicken Sie auf das Markup, das Sie markieren möchten.</p> <p>Tipp: Bei Hinzufügen, Ändern und Löschen von Markups kann das Markup-Navigatorfenster geöffnet bleiben. Es wird automatisch mit ihren Änderungen aktualisiert.</p>
Doppelklicken Sie in den Markup-Navigator	<p>Gehen Sie wie folgt vor, um Markups, Dokumentmerkmale oder eine Seitengruppendefinition zu bearbeiten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf Ricoh → Markup-Navigator anzeigen. 2. Doppelklicken Sie auf das Markup, das Sie bearbeiten möchten.
Verdecken Sie das Markup mithilfe des Markup-Navigators	<p>Gehen Sie wie folgt vor, um Markups, Dokumentmerkmale oder eine Seitengruppendefinition zu verdecken und Zugriff auf andere Markups zu erhalten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf Ricoh → Markup-Navigator anzeigen. 2. Aktivieren/Deaktivieren Sie das Markierungsfeld, um folgende Elemente anzuzeigen bzw. zu verdecken: <ul style="list-style-type: none"> • Kästchen, die Sie für Markups, Dokumentmerkmale oder die Seitengruppendefinition gezeichnet haben. • Eine Gruppe von Markups. Entfernen Sie z. B. das Häkchen aus dem Markierungsfeld Bild, um alle Bild-Markup-Kästchen zu verdecken. <p>↓ Hinweis</p> <p>Wenn Sie die Markups mithilfe des Markup-Navigators verdecken, werden die Markups nur von der Ansicht der aktiven PDF-Datei verdeckt. Wenn Sie eine Steuerdatei haben, die verdeckte Markups enthält, und Sie diese Steuerdatei speichern, wird das verdeckte Markup in der Steuerdatei gespeichert, und alle darin enthaltenen Definitionen werden von RICOH ProcessDirector verarbeitet.</p>

Seitengruppen definieren

Eine Seitengruppe definiert die Seitenbereiche eines Dokuments in Ihrer PDF-Datei. Definitionen für Seitengruppen werden in der Steuerdatei gespeichert, die Sie im RICOH ProcessDirector-Schritt IdentifyPDFDocuments festgelegt haben. Wir empfehlen vor dem Hinzufügen von Markups die Definition einer Seitengruppe.

↓ Hinweis

Sie können pro PDF-Datei mehrere Steuerdateien definieren. Allerdings werden Seitengruppen nur von der Steuerdatei erstellt, die im Merkmal **Identify-PDF-Steuerdateien** des auf der Schrittschablone IdentifyPDFDocuments basierenden Schritts angegeben ist. Wenn Sie den RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Vorschaumodus verwenden möchten, um die korrekte Position anderer Markups zu überprüfen, müssen Sie eine Seitengruppe in den Steuerdateien erstellen, mit denen Sie diese Markups generieren. Sie können beispielsweise dem Schritt BuildPDFFromDocuments eine Steuerdatei mit Seitengruppendefinitionen hinzufügen. Da BuildPDFFromDocuments jedoch Seitengruppeninformationen aus dem vorangegangenen Schritt IdentifyPDFDocuments erhält, ignoriert BuildPDFFromDocuments Seitengruppendefinitionen aus eigenen Steuerdateien. Weitere Informationen und Tipps finden Sie unter [Vorschau für Markups, Seite 23](#).

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Seitengruppe zu definieren:

1. Öffnen Sie in Adobe Acrobat Professional eine PDF-Datei, und klicken Sie auf **Ricoh** → **Auswählen**, um das Plugin zu aktivieren.
2. Um eine textbasierte Seitengruppe zu definieren, ziehen Sie einen Rahmen um den Zieltext. Andernfalls ziehen Sie einen Rahmen an einer beliebigen Stelle auf der Seite.
3. Klicken Sie dann auf **Seitengruppen definieren**.
4. Übernehmen Sie den angegebenen Namen für die Seitengruppe, oder geben Sie einen neuen an. Wir empfehlen, den Standardnamen zu verwenden, damit alle Benutzer, die die PDF-Datei verwenden, sofort erkennen können, wo die Grenzen für eine Seitengruppe liegen. Wenn Sie den Namen ändern, verwenden Sie keine Leerzeichen oder Sonderzeichen (wie z. B. @, #, \$, und %). Sie können Punkte und Unterstriche verwenden.
5. Bei textbasierten Seitengruppen können Sie Position und Größe des umgebenden Kästchens ändern, indem Sie Werte für die Koordinaten **Horizontal** und **Vertikal** sowie für **Breite** und **Höhe** angeben. Position und Größe des Kästchens werden nach Klicken auf **OK** geändert.
6. Wählen Sie aus der Liste **Seitengruppen** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Gesamte PDF als eine Seitengruppe behandeln:** Erstellt eine einzige Seitengruppe, die alle verarbeiteten Seiten enthält.
 - **Seitengruppen mit fester Länge erstellen:** Erstellt Seitengruppen mit bestimmten Längen basierend auf dem Wert des Merkmals **Länge der Seitengruppe**. Die Erstellung von Seitengruppen beginnt auf Seite 1 der PDF-Datei.
Wählen Sie beispielsweise den Wert **5**, um Seitengruppen für die Seiten 1–5, 6–10, 11–15 und 16–18 in einer 18-seitigen PDF-Datei zu erstellen.
 - **Seitengruppe beginnt, wenn der ausgewählte Text gefunden wird:** Erstellt Seitengruppen auf der Grundlage des von Ihnen ausgewählten Textes. Jede Seite, auf der der ausgewählte Text innerhalb des Rahmens erscheint, den Sie gezogen haben, wird zur ersten Seite einer neuen Seitengruppe.
Wählen Sie beispielsweise **Seite 1 von** aus, um jedes Mal eine neue Seitengruppe zu erstellen, wenn RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat den Text **Seite 1 von** innerhalb des von Ihnen gezogenen Rahmens entdeckt.

 **Hinweis**

Vor und hinter Zeichen in einer PDF-Datei existieren Leerräume. Vergewissern Sie sich, dass der **Ausgewählte Text** nicht versehentlich unerwünschte Zeichen enthält, wie beispielsweise Leerzeichen. Ist dies doch der Fall, brechen Sie die Seitengruppendefinition ab, und zeichnen Sie das Kästchen um den Text neu.

- **Seitengruppe beginnt, wenn der angegebene Text gefunden wird:** Erstellt Seitengruppen auf der Grundlage des von Ihnen angegebenen Textes. Jede Seite, auf der der angegebene Text innerhalb des Rahmens erscheint, den Sie gezogen haben, wird zur ersten Seite einer neuen Seitengruppe. Der Text muss sich nicht auf derselben Seite befinden, wie der von Ihnen gezogene Rahmen.
Wählen Sie aus der Liste **Entsprechungsmethode** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Genauere Textentsprechung:** Sucht nach einer genauen Textentsprechung des von Ihnen angegebenen Texts.
 - **Inhaltliche Textentsprechung:** Prüft, ob der von Ihnen angegebene Text teilweise dem Text innerhalb des Rahmens entspricht, den Sie gezogen haben. Der von Ihnen angegebene Text, muss sich nicht am selben Ort auf jeder Seite befinden.

Verwenden Sie beispielsweise diese Option, um jedes Mal eine neue Seitengruppe zu erstellen, wenn RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat den Text **Seite 1 von** irgendwo innerhalb des von Ihnen gezogenen Rahmens entdeckt. Der Rahmen kann weiteren Text enthalten. Die innerhalb des Rahmens gefundenen Texte **Seite 1 von 4** und **Dies ist Seite 1 von 4** entsprechen beide dem angegebenen Text **Seite 1 von**.

- **Textentsprechung mit Platzhalterzeichen [* oder ?]:** Sucht nach einer Textentsprechung des von Ihnen angegebenen Texts mit Platzhalterzeichen, wobei die Platzhalterzeichen als beliebige Zeichen interpretiert werden. Der Stern (*) entspricht keinem oder mehreren Zeichen. Ein Fragezeichen (?) entspricht einem einzelnen Zeichen.

Die erste Seite eines jeden Poststücks hat beispielsweise eine Kontonummer, die mit **A** beginnt, gefolgt von sieben Ziffern. Die Position der Kontonummer variiert auf jedem Auszug. Sie ziehen einen Rahmen, der groß genug ist, um die Kontonummer auf allen Auszügen zu enthalten, und geben **A???????** als Wert des Merkmals **Textentsprechung angeben** ein. RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat beginnt eine neue Seitengruppe auf jeder Seite mit einer Kontonummer wie **A1265581** oder **A6428229**.

↓ Hinweis

Wenn Sie **a?????? *** als Wert des Merkmals **Textentsprechung angeben** eingegeben haben, beginnt RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat eine neue Seitengruppe, wenn es Kontonummern mit sechs oder mehr Ziffern findet.

- **Textentsprechung mit einem regulären Java-Ausdruck:** Sucht nach einer Entsprechung des von Ihnen angegebenen regulären Java-Ausdrucks.

Jedes Poststück ist beispielsweise in einer dieser beiden Sprachen verfasst: Englisch oder Spanisch. Sie geben **(Page 1 of).*|(Página 1 de).*** als Wert des Merkmals **Textentsprechung angeben** ein. RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat beginnt eine neue Seitengruppe, wenn der Text **Page 1 of**, gefolgt von beliebig vielen Zeichen, oder **Página 1 de**, gefolgt von beliebig vielen Zeichen gefunden wird. Beispiele: **Page 1 of**, **Page 1 of 6**, **Página 1 de 2**, oder **Página 1 de 10**.

↓ Hinweis

Weitere Informationen finden Sie in der Java-Dokumentation für die `java.util.regex` Pattern-Klasse.

- **Seitengruppe beginnen, wenn sich der Text im ausgewählten Bereich ändert:** Erstellt Seitengruppen, wenn sich der Text innerhalb des von Ihnen gezogenen Rahmens ändert. Die Seite mit dem geänderten Text wird zur ersten Seite einer neuen Seitengruppe. Sie ziehen beispielsweise einen Rahmen um einen Kontonamen. RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat erstellt jedes Mal eine Seitengruppe, wenn ein neuer Kontoname in dem von Ihnen gezogenen Rahmen angezeigt wird.

★ Wichtig

Wenn Sie den Rahmen für diese Art von Seitengruppe ziehen, vergewissern Sie sich, dass der Ort des Rahmens auf jeder Seite nur den zu bewertenden Text oder Leerräume (keinen Text) umschließt. Wird innerhalb des Rahmens weiterer Text angezeigt, werden unerwünschte Seitengruppen identifiziert. Seiten, die an dem für den Rahmen vorgesehen Ort Leerräume enthalten, führen nicht zum Beginn einer neuen Seitengruppe.

- **Seitengruppe beginnt, wenn Text oder gezeichnete Objekte gelöscht wurden:** Erstellt Seitengruppen, wenn entweder ein Grafikobjekt oder ein Text dem gezeichneten Kästchen

hinzugefügt wird. Wenn das von dir gezeichnete Kästchen keinen Text oder keine komplette Grafik enthält, ist die Seite nicht der Beginn einer neuen Seitengruppe.

↓ Hinweis

Nicht alle Markierungen sind Grafiken. Einige Markierungen sind Bilddaten.

7. Klicken Sie auf **OK**.
8. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Seitengruppen-Navigator anzeigen** und überprüfen Sie, ob die Seitengruppen auf den richtigen Seiten beginnen.
 Wenn textbasierte Seitengruppen nicht auf den richtigen Seiten beginnen, hat der von Ihnen gezogene Rahmen möglicherweise nicht die richtige Größe für den von Ihnen ausgewählten bzw. angegebenen Text. Überprüfen Sie die Seitengruppen, um dem Problem nachzugehen. Ziehen Sie dann einen neuen Rahmen, ändern Sie den Text oder tun Sie beides.
9. Bearbeiten Sie die Seitengruppendefinition, indem Sie doppelt auf das Kästchen klicken, das die Seitengruppe darstellt, oder durch Klicken auf **Ricoh** → **Seitengruppen-Navigator anzeigen** und anschließendes Doppelklicken auf den Namen der Seitengruppe.
10. Wenn Sie fertig sind, um alle Erweiterungen einschließlich der neuen Seitengruppendefinition in der PDF-Datei zu speichern, klicken Sie auf **Ricoh** → **Steuerdatei speichern**.

Mit Dokumentmerkmalen arbeiten

Sie können Dokumentmerkmale aus Daten in Ihrer PDF-Datei erstellen, die Sie für die spätere Druckverarbeitung verwenden möchten. Wenn RICOH ProcessDirector PDF-Dateien mit Dokumentmerkmaldefinitionen verarbeitet, werden Werte aus allen Seitengruppen einer PDF-Datei extrahiert. Beispiel: Um Daten zu extrahieren, erstellen Sie Dokumentmerkmale in jeder Seitengruppe einer PDF-Datei und legen fest, dass die Daten als Inhalt für einen Barcode dienen sollen, der auf einer Seite in derselben Seitengruppe gedruckt werden soll.

Wenn Sie ein Dokumentmerkmal definieren, geben Sie Daten in der PDF-Datei an. Sie können bedingte Verarbeitungsregeln anwenden, um RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat und RICOH ProcessDirector mitzuteilen, woraus und wann die Daten extrahiert werden sollen. Zum Beispiel möchten Sie bedingte Verarbeitungsregeln anwenden, die eine Kontonummer von der ersten Seite jeder Seitengruppe extrahieren, wenn ein Konto überfällig ist. Erstellen Sie zunächst einen bedingten Auslöser auf Grundlage des Texts, der darauf hinweist, dass ein Konto überfällig ist. Anschließend definieren Sie eine Regel mit zwei Bedingungen. Eine Bedingung gibt an, dass der Text "Überfällig" vorhanden ist. Die andere Bedingung gibt die vordefinierte Regel **Nur erste Vorderseite** an. Sie bestimmen, dass die neue Regel angewendet wird, wenn alle ihre Bedingungen erfüllt sind. Zuletzt definieren Sie die Kontonummer als Dokumentmerkmal und wählen die neue Regel im Bereich "Bedingte Positionierung". RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat und RICOH ProcessDirector extrahieren die Kontonummer von der ersten Vorderseite jeder Seitengruppe, wenn der Text "Überfällig" vorhanden ist.

Beim Definieren von Dokumentmerkmalen in RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat wählen Sie in einer Dropdown-Liste ein RICOH ProcessDirector-Dokumentmerkmal aus, oder definieren Sie Ihren eigenen Dokumentmerkmalnamen. Wenn Sie Ihren eigenen Dokumentmerkmalnamen definieren anstatt ein RICOH ProcessDirector-Dokumentmerkmal auszuwählen, kann dieses Dokumentmerkmal nicht in RICOH ProcessDirector-Funktionen integriert werden, von denen die Merkmale in die Datenbank gespeichert werden. Sie können dieses Dokumentmerkmal nicht für Funktionen in RICOH ProcessDirector-Dokumentverarbeitungsfunktionen oder für Markup-Inhalte in Barcodes oder Text verwenden. Sie sollten nur dann selbstdefinierte Dokumentmerkmale in RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat erstellen, wenn Sie Ihre Dokumentmerkmale in eine Datei extrahieren oder wenn Sie wissen, dass das Dokumentmerkmal während der Verarbeitung Ihrer PDF-Dateien in RICOH

ProcessDirector vorhanden ist. Wenn Sie ein Dokumentmerkmal mit RICOH ProcessDirector verwenden müssen, erstellen Sie das Merkmal in RICOH ProcessDirector, und wählen Sie dann das Dokumentmerkmal aus der Liste in RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat aus.

↓ Hinweis

- Die Datenbank- und Systemnamen der Dokumentmerkmale sehen Sie in den Listen in RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat sowie in der Dokumentmerkmalliste in der RICOH ProcessDirector-Anzeigefunktion. Angepasste oder übersetzte Dokumentmerkmalnamen werden in diesen Listen nicht angezeigt.

Dokumentmerkmalwerte speichern

Wenn Sie Dokumentmerkmalwerte außerhalb des Produkts verwenden müssen, klicken Sie während der Anzeige von Dokumentmerkmalwerten auf **Speichern**. RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat speichert die Werte in eine Textdatei, mit Tabulator als Trennzeichen.

Dokumentmerkmale in RICOH ProcessDirector verwenden

Sie legen fest, wie Dokumentmerkmale in verschiedenen RICOH ProcessDirector-Druckverarbeitungsschritten verwendet werden. Beispiel: Sie legen fest, wie RICOH ProcessDirector Dokumentmerkmale in der Funktion zur Barcode-Erstellung verwendet. Sie können Dokumentmerkmale auch verwenden, um in einem PDF-Druckjob nach einem bestimmten Kundenkonto zu suchen, wenn Sie für diesen Kunden ein bestimmtes Poststück neu drucken müssen.

Neue Dokumentmerkmale in RICOH ProcessDirector erstellen

Nach Installation Ihrer Dokumentenverarbeitungsfunktion definieren Sie in der Datei `docCustomDefinitions.xml` alle benötigten benutzerdefinierten Dokumentmerkmale. Wenn Sie das Dienstprogramm **docCustom** ausführen, um Konfigurationsdateien zu aktualisieren, werden diese Merkmale zur Datenbank hinzugefügt. Wenn Sie weitere benutzerdefinierte Dokumentmerkmale erstellen müssen, bearbeiten Sie die Datei `docCustomDefinitions.xml` und führen Sie das Dienstprogramm **docCustom** neu aus.

↓ Hinweis

- Wenn Sie ab Version 3.11.2 benutzerdefinierte Dokumenteigenschaften verwenden, können Sie diese auf der Registerkarte **Verwaltung** unter **Objekte** → **Benutzerdefinierte Eigenschaften** erstellen.
Sie können den Datenbanknamen und die Bezeichnung, die in Eigenschaftsnotizbüchern und Spaltenüberschriften angezeigt wird, auswählen. Sie können auch auswählen, welche Art von Daten in der Eigenschaft gespeichert wird, sowie den Standardzugriff, den die verschiedenen Benutzergruppen auf die Eigenschaft haben, ohne dass Sie sie zur Datei `docCustomDefinitions.xml` hinzufügen müssen.
- Wenn Sie bereits benutzerdefinierte Dokumenteigenschaften in einer `docCustomDefinitions.xml`-Datei definiert haben, können Sie diese weiterhin verwenden. Erstellen Sie sie nicht über die Registerkarte **Verwaltung** neu. Verwenden Sie diese Registerkarte nur zum Erstellen neuer Job- oder Dokumenteigenschaften.

Nachdem Sie die neuen Dokumentmerkmalwerte geladen haben, stehen sie über das Plugin zur Verfügung, wenn Sie Dokumentmerkmale definieren. Weitere Informationen zur Bearbeitung der Datei `docCustomDefinitions.xml` und zum Ausführen des Dienstprogramms **docCustom** finden Sie unter *RICOH ProcessDirector: Installieren von Dokumentenverarbeitungsfunktionen*.

↓ Hinweis

- Beim Definieren von Dokumentmerkmalen können Sie ein Dokumentmerkmal als eingeschränktes Dokumentmerkmal festlegen. Eingeschränkte Dokumentmerkmale benötigen keinen Speicherplatz in Datenbanktabellen, belegen jedoch für jedes Dokument Speicherplatz in jeder Dokumentmerkmaldatei, in der dieses Merkmal enthalten ist.

2

Dokumentmerkmale definieren

RICOH ProcessDirector-Funktionen können Dokumentmerkmalwerte in der RICOH ProcessDirector-Datenbank speichern. Die Funktionen basieren auf Dokumentmerkmalen für die spätere Weiterverarbeitung im PDF-Format in RICOH ProcessDirector.

↓ Hinweis

- Lesen Sie den Überblick über Dokumentmerkmale, um sich genau darüber zu informieren, wie Dokumentmerkmale in RICOH ProcessDirector verwendet werden, damit Sie Ihr RICOH ProcessDirector-Feature umfassend nutzen können.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Dokumentmerkmal zu definieren:

1. Öffnen Sie in Adobe Acrobat Professional eine PDF-Datei, und laden Sie entweder die Steuerdatei, die die Seitengruppendefinition enthält, oder erstellen Sie eine Seitengruppe.
2. Klicken Sie mit der linken Maustaste in die linke obere Ecke der Daten, die Sie erfassen möchten. Ziehen Sie die Maus, um einen Rahmen um die Daten zu ziehen.

Sie können die extrahierten Werte später anzeigen lassen, um die Auswahl zu überprüfen.

↓ Hinweis

- Die zu erfassenden Daten können Text- oder DataMatrix-Barcodes sein, die als Bilder kodiert werden.
 - Stellen Sie sicher, dass der Rahmen groß genug ist, um auch die größte Datenversion in der PDF-Datei zu erfassen. Einige Zeichen in einer PDF-Datei haben einen größeren Leerraum-Puffer als andere Zeichen. So kann die linke Kante eines Großbuchstabens einen Leerraum-Puffer von bis zu 0,01 cm benötigen, den Sie beim Erfassen dieses Buchstabens berücksichtigen müssen.
3. Wählen Sie aus dem Popup-Menü die Option **Dokumentmerkmal definieren**.
 4. Wählen Sie ein RICOH ProcessDirector-Dokumentmerkmal aus der Liste aus oder geben Sie in das Feld einen Dokumentmerkmalnamen ein. Verwenden Sie keine Sonderzeichen (wie z. B. @, #, \$, % oder -) oder Leerzeichen. Der RICOH ProcessDirector-Schritt **IdentifyPDFDocuments** schlägt möglicherweise fehl. Sie können Punkte und Unterstriche verwenden.

↓ Hinweis

- Beim Definieren von Dokumentmerkmalen können Sie ein Dokumentmerkmal mehrfach definieren. Beispiel: Sie haben unterschiedlich gestalteten Text in Ihrer PDF-Datei und müssen Postleitzahlen aus zwei verschiedenen Positionen erfassen. In diesem Fall können Sie das Postleitzahlen-Dokumentmerkmal zweimal definieren, solange Sie unterschiedliche bedingte Positionsregeln verwenden, die die Seiten angeben, aus denen das Merkmal extrahiert wird. Wenn Sie das gleiche Dokumentmerkmal auf zwei verschiedene Arten im Dokument definieren und deren Bedingungen jeweils nicht erfüllt sind, wird nur der zuletzt extrahierte Wert verwendet.

5. Definieren Sie, aus welcher Art von Daten Werte extrahiert werden sollen.

- Wenn Sie einen Bereich nur mit Text ausgewählt haben, wählen Sie unter **Wählen aus Text** aus.
- Wenn Sie einen Bereich nur mit Barcodes ausgewählt haben, wählen Sie unter **Wählen aus Barcode-Bild** aus.
- Wenn Sie einen Bereich mit Text und Barcodes ausgewählt haben, wählen Sie **Text** und **Barcode-Bild** aus.

Die Textdaten werden vor den Barcode-Daten in der extrahierten Zeichenkette platziert, ohne einen Hinweis darauf, wo die Textdaten enden und die Barcode-Daten beginnen.

↓ Hinweis

- Wir empfehlen schwarze Barcodes. Farbige Barcodes können zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen.

6. Geben Sie die Seite in jedem Dokument an, von der ab Dokumentmerkmaldaten extrahiert werden. Gehen Sie auf eine der folgenden Arten vor:

- Wählen Sie die Option **Auf Regel basierende Seiten** aus, und wählen Sie anschließend in der Dropdown-Liste eine Regel aus. Die Standardregel ist **Nur erste Vorderseite**. Alternativ können Sie wie folgt vorgehen:
 - Klicken Sie auf  Symbol zum Definieren einer neuen Regel. Weitere Informationen finden Sie unter [Regeln definieren, Seite 51](#).
 - Klicken Sie auf  Symbol für den Aufruf des Regelmanagers.

★ Wichtig

- Die Regeln **Letzte Rückseite**, **Letzte Vorderseite** und **Letzte Seite** funktionieren nicht mit der Extrahierung von Dokumentmerkmaldaten.
- Wählen Sie **Bestimmte Seiten** und geben Sie die Seite in jedem Dokument ein, die Sie möchten. Wenn Sie mehrere Seiten angeben, extrahiert RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die Dokumentmerkmaldaten von der letzten bestimmten Seite in jedem Dokument. Beispiele:
 - Sie geben die Seiten 2-4 an. Wenn ein Dokument vier oder mehr Seiten hat, werden die Dokumentmerkmaldaten von Seite 4 extrahiert. Wenn ein Dokument drei Seiten hat, werden die Dokumentmerkmaldaten von Seite 3 extrahiert. Wenn ein Dokument zwei Seiten hat, werden die Dokumentmerkmaldaten von Seite 2 extrahiert.

- Sie geben die Seiten 2, 4 an. Wenn ein Dokument vier oder mehr Seiten hat, werden die Dokumentmerkmaldaten von Seite 4 extrahiert. Wenn ein Dokument 2-3 Seiten hat, werden die Dokumentmerkmaldaten von Seite 2 extrahiert.
- Sie geben die Seiten 2-n an. Weil n die letzte Seite repräsentiert, werden die Dokumentmerkmaldaten von der letzten Seite extrahiert, wenn das Dokument zwei oder mehr Seiten hat.

★ Wichtig

- ◆ Wenn Sie nur Seite n angeben, extrahiert RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die Dokumentmerkmaldaten von keiner Seite eines Dokuments.

7. **Optional:** Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten () , um das Fenster "Text bearbeiten" zu öffnen, in dem Sie ein oder mehrere Modifikatorextrahierungsregeln definieren können, um genau das von Ihnen benötigte Dokumentmerkmal zu extrahieren.

1. Wählen Sie einen der folgenden Modifikatoren:

Inhaltsänderungswerte

Geändert von	Aktion
Zeichen entfernen	<p>Geben Sie ein einziges Zeichen oder ein Leerzeichen ein (verwenden Sie die Leertaste zum Eingeben eines Leerzeichens), das Sie aus dem Wert entfernen wollen. Bei dem Zeichen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Wählen Sie dann eine der folgenden Schaltflächen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Vorkommen dieses Zeichens entfernen Das angegebene Zeichen wird an allen Positionen im Wert entfernt. Beispiel: Eine Kontonummer lautet 324-1443255-11. Sie können einen Bindestrich (-) eingeben, um alle Bindestriche aus dem Wert zu entfernen und die Kontonummer 324144325511 zu erstellen. • Führende Zeichen entfernen Das angegebene Zeichen wird am Anfang des Werts entfernt. Wenn Sie beispielsweise ein Leerzeichen eingeben, werden alle Leerzeichen am Anfang des Werts entfernt. • Abschließende Zeichen entfernen Das angegebene Zeichen wird am Ende des Werts entfernt. Wenn Sie beispielsweise ein Leerzeichen eingeben, werden alle Leerzeichen am Ende des Werts entfernt. • Führende und abschließende Zeichen entfernen Das angegebene Zeichen wird am Anfang und Ende des Werts entfernt. Wenn Sie beispielsweise ein Leerzeichen eingeben, werden alle Leerzeichen am Anfang und Ende des Werts entfernt.
Unterzeichenfolge nach Position	<p>Wählen Sie Anfang der Zeile oder Ende der Zeile aus der Liste Beginnen ab. Wählen Sie für Erste Position eine Zahl, um die Position des ersten Zeichens im Textwert anzugeben. Wählen Sie für Beizubehaltende Anzahl eine Zahl, um anzugeben, wie viele Zeichen beibehalten werden sollen.</p>

Geändert von	Aktion
<p>Unterzeichenfolge nach Begrenzer</p>	<p>Geben Sie in das Feld Begrenzer ein Zeichen oder ein Leerzeichen ein, um anzugeben, wo der Textwert in getrennte Zeichenfolgensegmente unterteilt werden soll. Das Zeichen und die Textzeichenfolge unterscheiden in Groß- und Kleinschreibung.</p> <p>Wählen Sie Anfang der Zeile oder Ende der Zeile aus der Dropdown-Liste Beginnen ab.</p> <p>Wählen Sie für Erste Position eine Zahl, um die Position des Begrenzers in der Textzeichenfolge anzugeben.</p> <p>Wählen Sie für Beizubehaltende Anzahl eine Zahl, um die Anzahl der beizubehaltenden Zeichenfolgensegmente festzulegen.</p> <p>Diese Beispiele zeigen, wie Segmente von Textzeichenfolgen durch die Angabe eines Begrenzers ausgewählt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für die Kontonummer 324-1443255-11 können Sie den Bindestrich als Begrenzer verwenden, um den Wert in diese drei Textzeichenfolgen aufzuteilen: 324, 1443255 und 11. Wählen Sie die Option Anfang der Zeile aus. Um die zweite und dritte Zeichenfolge (1443255 und 11) zu wählen, wählen Sie 2 für Erste Position und Beizubehaltende Anzahl. • Für die Postadresse Eldorado Springs CO 80025 können Sie ein Leerzeichen als Begrenzer verwenden, um den Wert in diese vier Textzeichenfolgen aufzuteilen: Eldorado, Springs, CO und 80025. Wählen Sie die Option Ende der Zeile aus. <ul style="list-style-type: none"> – Um die Postleitzahl auszuwählen, wählen Sie 1 für Erste Position und Beizubehaltende Anzahl. – Um den Staat auszuwählen, wählen Sie 2 für Erste Position und 1 für Beizubehaltende Anzahl. – Um die Stadt auszuwählen, wählen Sie 3 für Erste Position und 10 für Beizubehaltende Anzahl. Indem Sie 10 für Beizubehaltende Anzahl angeben, können Sie Städtenamen mit bis zu zehn Wörtern auswählen.
<p>Füllzeichen</p>	<p>Wählen Sie Anfang der Zeile oder Ende der Zeile aus der Liste Position Füllzeichen. Geben Sie im Feld Füllzeichen ein Zeichen oder ein Leerzeichen als Füllzeichen ein.</p> <p>Geben Sie im Feld Minimale Fülltextlänge die minimale Länge der Textzeichenfolge ein. Wenn die Anzahl der Zeichen in der Textzeichenfolge kürzer als die Mindestlänge ist, werden Füllzeichen hinzugefügt, bis die Textzeichenfolge die Mindestlänge erreicht.</p>

Wenn Sie eine Textextrahierungsregel mit einem Modifikator definieren, enthält das Feld **Zu ändernder Text** die ausgewählte Zeile mit allen Veränderungen, die Sie an der Zeile vorgenommen haben. Das Feld **Geänderter Wert** rechts von einem Modifikator zeigt an, wie der Text aussieht, wenn der Modifikator auf den Text angewendet wird, der über den Modifikator oder das Feld **Zu ändernder Text** eingegangen ist (wenn Sie den ersten Modifikator festlegen).

2. Wenden Sie weitere Modifikatoren an, bis Sie den gewünschten Wert aus der ausgewählten Zeile extrahiert haben. Klicken Sie auf , um einen neuen Modifikator hinzuzufügen. Das Feld **Endgültiger Text** unterhalb der Liste der Modifikatoren enthält den endgültigen, geänderten Wert, nachdem alle Modifikator-Extrahierungsregeln angewendet wurden.
Für den ausgewählten Modifikator zeigt das Feld **Modifikator Anfangstext** unten im Fenster den ursprünglichen Wert vor der Änderung an. Das Feld **Geänderter Text** zeigt den Wert nach Anwendung des Modifikators an.
3. Mit den Symbolen zur Verwaltung von Modifikatoren oben im Fenster können Sie die Modifikatorextrahierungsregeln löschen und neu anordnen. Verwenden Sie das , um die ausgewählten Modifikatorextrahierungsregeln zu löschen. Mit den Pfeiltasten können Sie die Regeln neu anordnen. Die Regeln werden von oben nach unten auf die Zeile angewendet.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Zeilenextrahierungsregel zu speichern.
8. Klicken Sie auf **OK**, um das Dokumentmerkmal zu erstellen.
9. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Dokumentmerkmalwerte anzeigen**, und durchsuchen Sie mehrere Dokumente in Ihrer PDF-Datei, um sicherzustellen, dass RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die richtigen Dokumentmerkmalwerte für jedes Dokument extrahiert.
10. Wenn Sie bereit sind, alle Erweiterungen einschließlich der neuen Dokumentmerkmaldefinition in der PDF-Datei zu speichern, klicken Sie auf **Ricoh** → **Steuerdatei speichern**.
11. Geben Sie im RICOH ProcessDirector-Schritt **IdentifyPDFDocuments** den Dateinamen und den Speicherort für die Steuerdatei an, die die Dokumentmerkmaldefinition enthält.

Mehrere Dokumentmerkmale definieren

Sie können mehrere Dokumentmerkmale in einem Datenblock in einer POF-Datei definieren. Ein Datenblock kann Text, DataMatrix-Barcodes, die als Bilder kodiert sind, oder beides sein.

Hinweis

- Lesen Sie den Überblick über Dokumentmerkmale, um sich genau darüber zu informieren, wie Dokumentmerkmale in RICOH ProcessDirector verwendet werden, damit Sie Ihr RICOH ProcessDirector-Feature umfassend nutzen können.

Gehen Sie wie folgt vor, um mehrere Dokumentmerkmale zu definieren:

1. Öffnen Sie in Adobe Acrobat Professional eine PDF-Datei, und laden Sie entweder die Steuerdatei, die die Seitengruppendefinition enthält, oder erstellen Sie eine Seitengruppe.
2. Klicken Sie mit der linken Maustaste in die linke obere Ecke des Datenblocks, den Sie erfassen möchten. Ziehen Sie die Maus, um einen Rahmen um den Datenblock zu ziehen. Sie können die extrahierten Werte später anzeigen lassen, um die Auswahl zu überprüfen.

↓ Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass der Rahmen groß genug ist, um auch die längste Zeile mit Daten in der PDF-Datei zu erfassen. Einige Zeichen in einer PDF-Datei haben einen größeren Leerraum-Puffer als andere Zeichen. So kann die linke Kante eines Großbuchstabens einen Leerraum-Puffer von bis zu 0,01 cm benötigen, den Sie beim Erfassen dieses Buchstabens oder dieser Zeile berücksichtigen müssen.
3. Wählen Sie aus dem Popup-Menü die Option **Mehrere Dokumentmerkmale definieren**.
 4. Geben Sie einen **Namen** für den Block mehrerer Datenmerkmale ein. Verwenden Sie in dem Namen keine Leerzeichen oder Sonderzeichen (wie z. B. @, #, \$, % oder -). Sie können Punkte und Unterstriche verwenden.
 5. Definieren Sie, aus welcher Art von Daten Werte extrahiert werden sollen.
 - Wenn Sie einen Bereich nur mit Text ausgewählt haben, wählen Sie unter **Wählen aus Text** aus.
 - Wenn Sie einen Bereich nur mit Barcodes ausgewählt haben, wählen Sie unter **Wählen aus Barcode-Bild** aus.
 - Wenn Sie einen Bereich mit Text und Barcodes ausgewählt haben, wählen Sie **Text** und **Barcode-Bild** aus.
Die Textdaten werden vor den Barcode-Daten in der extrahierten Zeichenkette platziert, ohne einen Hinweis darauf, wo die Textdaten enden und die Barcode-Daten beginnen.
 6. Geben Sie die Seite in jedem Dokument an, von der ab Dokumentmerkmaldaten extrahiert werden. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie die Option **Auf Regel basierende Seiten** aus, und wählen Sie anschließend in der Liste eine Regel aus. Die Standardregel ist **Nur erste Vorderseite**. Alternativ können Sie wie folgt vorgehen:
 - Klicken Sie auf  Symbol zum Definieren einer neuen Regel. Weitere Informationen finden Sie unter [Regeln definieren, Seite 51](#).
 - Klicken Sie auf  Symbol für den Aufruf des Regelmanagers.

★ Wichtig

- Die Regeln **Letzte Rückseite**, **Letzte Vorderseite** und **Letzte Seite** funktionieren nicht mit der Extrahierung von Dokumentmerkmaldaten.
- Wählen Sie **Bestimmte Seiten** und geben Sie die Seite in jedem Dokument ein, die Sie möchten.
Wenn Sie mehrere Seiten angeben, extrahiert RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die Dokumentmerkmaldaten von der letzten bestimmten Seite in jedem Dokument.
Beispiele:
 - Sie geben die Seiten 2-4 an. Wenn ein Dokument vier oder mehr Seiten hat, werden die Dokumentmerkmaldaten von Seite 4 extrahiert. Wenn ein Dokument drei Seiten hat, werden die Dokumentmerkmaldaten von Seite 3 extrahiert. Wenn ein Dokument zwei Seiten hat, werden die Dokumentmerkmaldaten von Seite 2 extrahiert.
 - Sie geben die Seiten 2, 4 an. Wenn ein Dokument vier oder mehr Seiten hat, werden die Dokumentmerkmaldaten von Seite 4 extrahiert. Wenn ein Dokument 2-3 Seiten hat, werden die Dokumentmerkmaldaten von Seite 2 extrahiert.

- Sie geben die Seiten 2-n an. Weil n die letzte Seite repräsentiert, werden die Dokumentmerkmaldaten von der letzten Seite extrahiert, wenn das Dokument zwei oder mehr Seiten hat.

★ Wichtig

- ◆ Wenn Sie nur Seite n angeben, extrahiert RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die Dokumentmerkmaldaten von keiner Seite eines Dokuments.

7. Im Bereich "Dokumentmerkmale" des Definitionsfensters können Sie ein Dokumentmerkmal wählen und die Merkmalextrahierungsregel definieren. Dieser Bereich umfasst den vollständigen Text der ersten Zeile der gewählten Textdaten. Wenn Sie einen existierenden Textblock bearbeiten möchten, werden in diesem Bereich alle Dokumentmerkmale aufgeführt, die Sie für den Textblock definiert haben. Gehen Sie wie beschrieben vor, um ein neues Dokumentmerkmal sowie die entsprechende Modifikatorextrahierungsregel zu erstellen.
 1. Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen () , um eine neue Zeile für Dokumentmerkmaldefinitionen hinzuzufügen.
 2. Wählen Sie ein RICOH ProcessDirector-Dokumentmerkmal in der Liste **Merkmal**. Sie können eigene Dokumentmerkmale erstellen, indem Sie einen Dokumentmerkmalnamen eingeben. Allerdings kann dieses Merkmal nicht in verwendet werden RICOH ProcessDirector. Sie sollten eigene Dokumentmerkmale nur definieren, wenn Sie ausschließlich RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat verwenden, um Dokumenteigenschaftswerte in eine Textdatei zu exportieren.
 3. Wählen Sie die **Zeile** im Textblock, aus der Sie das ausgewählte Dokumentmerkmal extrahieren möchten. Sie können die Zeile mit einer Oben-Unten- oder einer Unten-Oben-Referenz wählen. Um eine Zeile mit der Referenz Oben-Unten zu wählen, verwenden Sie **1** bis **n** (wobei **n** eine positive Ganzzahl ist). Für eine Unten-Oben-Referenz wählen Sie **Letzte** oder **Letzte - x** (wobei **x** für die Anzahl der Reihen ab der letzten Reihe steht). Sie können den Zeilenwert nicht nur aus der Liste wählen, sondern die Zeilenzahl auch direkt im Feld **Zeile** eingeben.
 4. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten () , um das Fenster "**Text bearbeiten**" zu öffnen. Dort können Sie eine oder mehrere Modifikatorextrahierungsregeln definieren, um genau das von Ihnen benötigte Dokumentmerkmal zu extrahieren.
 5. Wählen Sie einen der folgenden Modifikatoren:

Inhaltsänderungswerte

Geändert von	Aktion
Zeichen entfernen	<p>Geben Sie ein einziges Zeichen oder ein Leerzeichen ein (verwenden Sie die Leertaste zum Eingeben eines Leerzeichens), das Sie aus dem Wert entfernen wollen. Bei dem Zeichen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Wählen Sie dann eine der folgenden Schaltflächen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Vorkommen dieses Zeichens entfernen Das angegebene Zeichen wird an allen Positionen im Wert entfernt. Beispiel: Eine Kontonummer lautet 324-1443255-11. Sie können einen Bindestrich (-) eingeben, um alle Bindestriche aus dem Wert zu entfernen und die Kontonummer 324144325511 zu erstellen. • Führende Zeichen entfernen Das angegebene Zeichen wird am Anfang des Werts entfernt. Wenn Sie beispielsweise ein Leerzeichen eingeben, werden alle Leerzeichen am Anfang des Werts entfernt. • Abschließende Zeichen entfernen Das angegebene Zeichen wird am Ende des Werts entfernt. Wenn Sie beispielsweise ein Leerzeichen eingeben, werden alle Leerzeichen am Ende des Werts entfernt. • Führende und abschließende Zeichen entfernen Das angegebene Zeichen wird am Anfang und Ende des Werts entfernt. Wenn Sie beispielsweise ein Leerzeichen eingeben, werden alle Leerzeichen am Anfang und Ende des Werts entfernt.
Unterzeichenfolge nach Position	<p>Wählen Sie Anfang der Zeile oder Ende der Zeile aus der Liste Beginnen ab. Wählen Sie für Erste Position eine Zahl, um die Position des ersten Zeichens im Textwert anzugeben. Wählen Sie für Beizubehaltende Anzahl eine Zahl, um anzugeben, wie viele Zeichen beibehalten werden sollen.</p>

Geändert von	Aktion
<p>Unterzeichenfolge nach Begrenzer</p>	<p>Geben Sie in das Feld Begrenzer ein Zeichen oder ein Leerzeichen ein, um anzugeben, wo der Textwert in getrennte Zeichenfolgensegmente unterteilt werden soll. Das Zeichen und die Textzeichenfolge unterscheiden in Groß- und Kleinschreibung.</p> <p>Wählen Sie Anfang der Zeile oder Ende der Zeile aus der Dropdown-Liste Beginnen ab.</p> <p>Wählen Sie für Erste Position eine Zahl, um die Position des Begrenzers in der Textzeichenfolge anzugeben.</p> <p>Wählen Sie für Beizubehaltende Anzahl eine Zahl, um die Anzahl der beizubehaltenden Zeichenfolgensegmente festzulegen.</p> <p>Diese Beispiele zeigen, wie Segmente von Textzeichenfolgen durch die Angabe eines Begrenzers ausgewählt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für die Kontonummer 324-1443255-11 können Sie den Bindestrich als Begrenzer verwenden, um den Wert in diese drei Textzeichenfolgen aufzuteilen: 324, 1443255 und 11. Wählen Sie die Option Anfang der Zeile aus. Um die zweite und dritte Zeichenfolge (1443255 und 11) zu wählen, wählen Sie 2 für Erste Position und Beizubehaltende Anzahl. • Für die Postadresse Eldorado Springs CO 80025 können Sie ein Leerzeichen als Begrenzer verwenden, um den Wert in diese vier Textzeichenfolgen aufzuteilen: Eldorado, Springs, CO und 80025. Wählen Sie die Option Ende der Zeile aus. <ul style="list-style-type: none"> – Um die Postleitzahl auszuwählen, wählen Sie 1 für Erste Position und Beizubehaltende Anzahl. – Um den Staat auszuwählen, wählen Sie 2 für Erste Position und 1 für Beizubehaltende Anzahl. – Um die Stadt auszuwählen, wählen Sie 3 für Erste Position und 10 für Beizubehaltende Anzahl. Indem Sie 10 für Beizubehaltende Anzahl angeben, können Sie Städtenamen mit bis zu zehn Wörtern auswählen.
<p>Füllzeichen</p>	<p>Wählen Sie Anfang der Zeile oder Ende der Zeile aus der Liste Position Füllzeichen. Geben Sie im Feld Füllzeichen ein Zeichen oder ein Leerzeichen als Füllzeichen ein.</p> <p>Geben Sie im Feld Minimale Fülltextlänge die minimale Länge der Textzeichenfolge ein. Wenn die Anzahl der Zeichen in der Textzeichenfolge kürzer als die Mindestlänge ist, werden Füllzeichen hinzugefügt, bis die Textzeichenfolge die Mindestlänge erreicht.</p>

Wenn Sie eine Textextrahierungsregel mit einem Modifikator definieren, enthält das Feld **Zu ändernder Text** die ausgewählte Zeile mit allen Veränderungen, die Sie an der Zeile vorgenommen haben. Das Feld **Geänderter Wert** rechts von einem Modifikator zeigt an, wie der Text aussieht, wenn der Modifikator auf den Text angewendet wird, der über den Modifikator oder das Feld **Zu ändernder Text** eingegangen ist (wenn Sie den ersten Modifikator festlegen).

6. Wenden Sie weitere Modifikatoren an, bis Sie den gewünschten Wert aus der ausgewählten Zeile extrahiert haben. Klicken Sie auf , um einen neuen Modifikator hinzuzufügen. Das Feld **Endgültiger Text** unterhalb der Liste der Modifikatoren enthält den endgültigen, geänderten Wert, nachdem alle Modifikator-Extrahierungsregeln angewendet wurden.
Für den ausgewählten Modifikator zeigt das Feld **Modifikator Anfangstext** unten im Fenster den ursprünglichen Wert vor der Änderung an. Das Feld **Geänderter Text** zeigt den Wert nach Anwendung des Modifikators an.
7. Mit den Symbolen zur Verwaltung von Modifikatoren oben im Fenster können Sie die Modifikatorextrahierungsregeln löschen und neu anordnen. Verwenden Sie das , um die ausgewählten Modifikatorextrahierungsregeln zu löschen. Mit den Pfeiltasten können Sie die Regeln neu anordnen. Die Regeln werden von oben nach unten auf die Zeile angewendet.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Zeilenextrahierungsregel zu speichern.
8. Legen Sie weitere Dokumentmerkmale fest, die Sie aus einer Zeile im Block extrahieren möchten. Sie können dieselbe Zeile auswählen, die Sie für andere Dokumentmerkmale verwendet haben. Wenn Sie ein Dokumentmerkmal löschen oder die Reihenfolge verändern möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Dokumentmerkmal und klicken Sie auf  und die Pfeiltasten.
9. Wenn Sie alle Dokumentmerkmale definiert haben, klicken Sie auf **OK**.
10. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Dokumentmerkmalwerte anzeigen**, um zu überprüfen, ob die Merkmale den gewünschten Inhalt besitzen.
11. **Optional:** Sie können die Textblockdefinition bearbeiten, indem Sie doppelt auf das entsprechende Feld klicken oder mit der rechten Maustaste auf das Feld klicken und **Bearbeiten** auswählen.
12. Wenn Sie bereit sind, alle Erweiterungen einschließlich der neuen Definition der Dokumentmerkmale in der PDF-Datei zu speichern, klicken Sie auf **Ricoh** → **Steuerdatei speichern**.
13. Verschieben Sie die Steuerdatei in ein Verzeichnis, das vom RICOH ProcessDirector-Server verwendet wird, und fügen Sie den Namen und das Verzeichnis in den RICOH ProcessDirector-Schritt **IdentifyPDFDocuments** ein. Diese Steuerdatei muss auch die Seitengruppendefinition enthalten, die die Dokumente der PDF-Dateien definiert, die von diesem Schritt verarbeitet werden.

Adressblöcke definieren

Sie können Dokumentmerkmale in einem Adressblock in jedem Dokument in einer PDF-Datei definieren. Nachdem Sie die Dokumentmerkmale definiert haben, können Sie sie extrahieren und anzeigen oder in einer Textdatei speichern.

↓ Hinweis

Verwenden Sie die Funktion **Mehrere Merkmale definieren**, um Dokumentmerkmale für Adressen zu definieren, wenn:

- Die Adresskomponenten nicht in Blockform sind.
- Sie den Dokumentmerkmalen Ihre eigenen Namen geben möchten.
- Die Funktion **Adressblock definieren** eine oder mehr Komponenten des Adresstexts dem falschen Dokumentmerkmal zuordnet.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Adressblock zu definieren:

1. Öffnen Sie in Adobe Acrobat Professional eine PDF-Datei, und laden Sie entweder die Steuerdatei, die die Seitengruppendefinition enthält, oder erstellen Sie eine Seitengruppe.

Tipp: Bevor Sie einen Adressblock auswählen, suchen Sie in der Beispiel-PDF-Datei die komplizierteste und längste Adresse, die in den zu verarbeitenden PDF-Dateien vorhanden ist. Beispiel: Das erste Dokument Ihrer PDF-Datei enthält eine Adresse mit nur drei Zeilen, auf Seite 80 finden Sie eine Adresse mit fünf Zeilen. Ziehen Sie einen Rahmen um die Adresse mit fünf Zeilen, um die kompliziertere Adresse als Grundlage zu nehmen. Wenn Sie Dokumentmerkmalwerte anzeigen, können Sie überprüfen, dass jedes Dokumentmerkmal in kürzeren Adressblöcken den richtigen Wert hat.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste in die linke obere Ecke eines Adressbereichs, und ziehen Sie dann die Maus, um alle Adresszeilen zu erfassen.
3. Wählen Sie aus dem Popup-Menü die Option **Adressblock definieren**.
4. Überprüfen Sie den Bereich **Ausgewählte Adresse** im Fenster "Adressblock definieren". Wenn Sie nicht alle Zeilen im Adressblock erfasst haben, klicken Sie auf **Abbrechen**, und ziehen Sie den Rahmen um die Adresse erneut. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis die gewünschte Adresse korrekt in der Tabelle **Ausgewählte Adresse** angezeigt wird.
5. Geben Sie einen **Namen** für den Adressblock ein.
6. Verwenden Sie den Abschnitt **Extrahierungsbedingungen**, um die Seite in jedem Dokument anzugeben, von der ab Adressblockdaten extrahiert werden. Gehen Sie auf eine der folgenden Arten vor:
 - Wählen Sie die Option **Auf Regel basierende Seiten** aus, und wählen Sie anschließend in der Dropdown-Liste eine Regel aus. Die Standardregel ist **Nur erste Vorderseite**. Alternativ können Sie wie folgt vorgehen:
 - Klicken Sie auf  Symbol zum Definieren einer neuen Regel. Weitere Informationen finden Sie unter [Regeln definieren, Seite 51](#).
 - Klicken Sie auf  Symbol für den Aufruf des Regelmanagers.

★ Wichtig

Die Regeln **Letzte Rückseite**, **Letzte Vorderseite** und **Letzte Seite** funktionieren nicht mit Adressblockextrahierung.

- Wählen Sie **Bestimmte Seiten** und geben Sie die Seite in jedem Dokument ein, die Sie möchten.
Wenn Sie mehrere Seiten angeben, extrahiert RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat den Adressblock von der letzten angegebenen Seite in jedem Dokument. Beispiele:

- Sie geben die Seiten 2-4 an. Wenn ein Dokument vier oder mehr Seiten hat, wird der Adressblock von Seite 4 extrahiert. Wenn ein Dokument drei Seiten hat, wird der Adressblock von Seite 3 extrahiert. Wenn ein Dokument zwei Seiten hat, wird der Adressblock von Seite 2 extrahiert.
- Sie geben die Seiten 2, 4 an. Wenn ein Dokument vier oder mehr Seiten hat, wird der Adressblock von Seite 4 extrahiert. Wenn ein Dokument 2-3 Seiten hat, wird der Adressblock von Seite 2 extrahiert.
- Sie geben die Seiten 2-n an. Weil n die letzte Seite repräsentiert, wird der Adressblock von der letzten Seite extrahiert, wenn das Dokument zwei oder mehr Seiten hat.

★ Wichtig

Wenn Sie nur Seite n angeben, wird RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat den Adressblock von keiner Seite in einem Dokument extrahieren.

7. Wählen Sie einen Adresstyp:

- **Adresszeilen 1-7**

Diese Option definiert sieben Dokumentmerkmale (**Doc.Address.1** bis **Doc.Address.7**), basierend auf den ersten sieben Zeilen im Adressblock. Nachfolgende Seiten werden ignoriert.

- **US-Adressen**

Diese Option definiert acht Dokumentmerkmale:

- **Doc.Address.FullName**
- **Doc.Address.Primary**
- **Doc.Address.Secondary**
- **Doc.Address.Other**
- **Doc.Address.City**
- **Doc.Address.State**
- **Doc.Address.ZipCode**
- **Doc.Address.CityStateZip**

Jede Komponente des Adressentexts in **Ausgewählte Adresse** wird ein Wert für ein Dokumentmerkmal im Bereich **Address Document Properties**.

8. Stellen Sie sicher, dass jedes Dokumentmerkmal den richtigen Wert hat.
9. Klicken Sie auf **OK**, um die Dokumentmerkmale für den Adressblock zu erstellen.
10. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Dokumentmerkmalwerte anzeigen**, um zu überprüfen, ob die Merkmale den gewünschten Inhalt besitzen.
11. Optional: Sie können die Adressblockdefinition bearbeiten, indem Sie doppelt auf das entsprechende Feld klicken oder mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen und die Option **Bearbeiten** wählen.
12. Wenn Sie bereit sind, alle Erweiterungen, einschließlich der neuen Dokumentmerkmale für den Adressblock, in der PDF-Datei zu speichern, klicken Sie auf **Ricoh** → **Steuerdatei speichern**.
13. Machen Sie die Steuerdatei über Ihren RICOH ProcessDirector-Server verfügbar und fügen Sie den Namen und das Verzeichnis in den Schritt IdentifyPDFDocuments ein. Diese Steuerdatei muss

auch die Seitengruppendefinition enthalten, die die Dokumente der PDF-Dateien definiert, die von diesem Schritt verarbeitet werden.

Dokumentmerkmale anzeigen

Nachdem Sie ein Dokumentmerkmal in einer Beispiel-PDF-Datei erstellt haben, können Sie die Datenwerte für dieses Merkmal anzeigen. Sie können die Dokumentmerkmale anzeigen, um zu überprüfen, ob Sie die richtige Position und die korrekten bedingten Extrahierungsregeln festgelegt haben. Sie können auch auf einen Dokumentmerkmalswert klicken, um zur ersten Seite der Seitengruppe zu wechseln, die den Wert enthält.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Tabelle mit den extrahierten Dokumentmerkmalswerten anzuzeigen.

1. Öffnen Sie in Adobe Acrobat Professional eine PDF-Datei, und laden Sie die Steuerdatei, die die Dokumentmerkmale enthält, die Sie anzeigen möchten.
2. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Dokumentmerkmale anzeigen**.
Im Fenster "Dokumentmerkmal-Ansicht" werden die Dokumentmerkmale für die Seitenanzahl angezeigt, die Sie unter **Zu verarbeitende Seiten** festgelegt haben.
3. Um weniger oder mehr Dokumentmerkmale anzuzeigen, ändern Sie die **Anzahl der zu verarbeitenden Seiten**, und klicken Sie auf **Tabelle aktualisieren**.

Je mehr Seiten Sie angeben, desto länger dauert es, bis RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die Dokumentmerkmale anzeigt.

4. Optional: Klicken Sie auf eine beliebige Zeile in der Tabelle der Dokumentmerkmale, um zur ersten Seite der Seitengruppe zu wechseln, die den Dokumentmerkmalswert enthält.

Tipp: Lassen Sie dieses Fenster beim Festlegen von Dokumentmerkmalen geöffnet, um die Werte in der Tabelle zu aktualisieren und sicherzustellen, dass Sie das korrekte Merkmal gewählt haben.

Dokumentmerkmale speichern

Nachdem Sie Dokumentmerkmale in einer Beispiel-PDF-Datei erstellt haben, können Sie die Datenwerte für diese Merkmale speichern. So können Sie zum Beispiel die Kontonummern in einer PDF-Datei speichern, die Sie für eine Überprüfung drucken möchten oder in der Vergangenheit zur Überprüfung gedruckt haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um Dokumentmerkmale zu speichern:

1. Klicken Sie während der Anzeige von Dokumentmerkmalswerten auf **Speichern**.
2. Wählen Sie einen Speicherort für die Datei aus, und geben Sie einen Namen ein, oder verwenden Sie den Namen und Speicherort der PDF-Datei mit der Endung `.txt`.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.
RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat generiert eine durch Tabstopp getrennte Textdatei, die die Werte enthält.

Mit Regeln arbeiten

Eine Regel besteht aus einer oder mehreren Bedingungen. Sie können die in einer Regel festgelegten Bedingungen anwenden, um Markups zu platzieren, Daten zu extrahieren oder Medien- und Endbearbeitungsoptionen anzugeben. Sie können eine Regel auch als Bedingung in eine andere Regel aufnehmen.

Sie können eine Regel zum Beispiel zu folgenden Zwecken einsetzen:

- Platzieren eines Barcodes auf den ersten Seiten aller Dokumente in der PDF-Datei
- Extrahieren eines Kundennamens, wenn die in der Adresse angegebene Stadt New York ist
- Gold-Medien für die erste Seite aller Dokumente für Gold Club-Mitglieder angeben

Jede Bedingung in einer Regel vergleicht zwei Werte. Der erste Wert kann eine **Vordefinierte Regel** sein (eine von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat definierte Regel, die bestimmte Seiten in den Dokumenten angibt), eine **benutzerdefinierte Regel** (eine Regel, die Sie selbst definiert haben), ein bedingter Auslöser, eine Jobeigenschaft, ein Dokumentmerkmal oder eine Statistik. Die Wahl des zweiten Werts hängt von dem ersten Wert ab.

Wenn Sie eine Regel mit mehreren Bedingungen erstellen, können Sie angeben, ob die Regel erfordert, dass alle Bedingungen oder nur bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssen.

Regeln können statische und dynamische Werte auswerten. Eine Regel kann beispielsweise auswerten, ob die Gesamtzahl der Dokumente in einem Job größer als 10 ist. Eine Regel kann außerdem auswerten, ob das Dokumentmerkmal **Doc.Begin.Balance** mit dem Dokumentmerkmal **Doc.End.Balance** übereinstimmt.

Die Abbildung unten zeigt eine Regel mit fünf verschiedenen Bedingungstypen.

Regel mit mehreren Bedingungen

The screenshot shows the 'Regel-Builder' dialog box with the following configuration:

- Regelname:** Example rule
- Regelbeschreibung:** Shows five example rule conditions
- Regelbedingungen:**
 - Dropdown: Anwenden, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind.
 - Condition 1: Wenn **Vordefinierte Regel** (Nur erste Vorderseite) = **Übereinstimmung** (Wahr)
 - Condition 2: Und **Benutzerdefinierte Regel** (Gold Club member) = **Übereinstimmung** (Falsch)
 - Condition 3: Und **Auslöser** (Account_trigger) = **Text** (Account Number)
 - Condition 4: Und **Dokumentmerkmal** (Doc.Address.City) = **Text** (New York)
 - Condition 5: Und **Statistik** (Stat.TotalDocumentsInJob) > **Text** (10)
- Buttons: Hilfe, OK, Abbrechen

Vordefinierte Regeln

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat verfügt über 11 vordefinierte Regeln, die bei jedem Dokument in einer PDF-Datei Markups anwenden, Medien- und Endbearbeitungsoptionen festlegen oder Daten aus bestimmten Seiten extrahieren. Zum Beispiel können Sie eine vordefinierte Regel verwenden, um ein Bild auf allen Vorderseiten in allen Dokumenten zu platzieren.

Die Tabelle unten beschreibt die einzelnen vordefinierten Regeln.

Vordefinierte Regeln

Regel	Definition
Alle Vorderseiten	Alle Vorderseiten in den einzelnen Seitengruppen. Wenn die Regel verwendet wird, um ein Dokumentmerkmal festzulegen, wird der Wert von der letzten Vorderseite in einer Seitengruppe extrahiert.
Alle Rückseiten	Alle Rückseiten in den einzelnen Seitengruppen. Diese Regel gilt nicht für Simplex-Jobs. Wenn die Regel verwendet wird, um ein Dokumentmerkmal in einem Duplexjob festzulegen, wird der Wert von der letzten Rückseite in einer Seitengruppe extrahiert.

Regel	Definition
Alle Seiten	Das Markup wird auf allen Seiten in allen Seitengruppen gedruckt. Werte für Dokumentmerkmale werden von der letzten Seite (Vorder- oder Rückseite) in einer Seitengruppe extrahiert. Wenn eine Regel keine Bedingung mit einer vordefinierten Regel aufweist, wendet RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die Regel auf alle Seiten an.
Nur erste Vorderseite	Vorderseite in jeder Seitengruppe.
Nur erste Rückseite	Erste Rückseite in jeder Seitengruppe. Diese Regel gilt nicht für Simplex-Jobs.
Nur zweite Vorderseite	Zweite Vorderseite in jeder Seitengruppe.
Nur zweite Rückseite	Zweite Rückseite in jeder Seitengruppe. Diese Regel gilt nicht für Simplex-Jobs oder für Jobs, die keine zweite Rückseite besitzen.
Nur letzte Vorderseite	Letzte Vorderseite in jeder Seitengruppe.
Nur letzte Rückseite	Letzte Rückseite in jeder Seitengruppe. Diese Regel gilt nicht für Simplex-Jobs.
Nur letzte Seite	Letzte Seite in jeder Seitengruppe (gleichgültig, ob Vorder- oder Rückseite).
Keine Seiten	Keine Seiten. Soll eine Regel nicht angewendet werden, können Sie eine Bedingung mit folgendem Befehl hinzufügen Keine Seiten = True .

Bedingte Auslöser

Ein bedingter Auslöser ist Text, der bestimmt, ob eine Bedingung erfüllt ist.

Wenn Sie einen Barcode auf jeder Seite platzieren möchten, an deren oberem Rand das Wort **Rechnung** erscheint, können Sie einen bedingten Auslöser für das Wort **Rechnung** und eine Regel mit diesem Auslöser als Bedingung definieren und dann die Regel verwenden, um den Barcode anzubringen.

Wenn Sie besondere Medien verwenden möchten, wenn das Wort **Überfällig** am Seitenende erscheint, können Sie einen bedingten Auslöser für das Wort **Überfällig** definieren, anschließend eine Regel mit dem Auslöser als Bedingung definieren, und diese Regel dann zum Festlegen der Medien verwenden.

Wenn Sie den Wert eines Dokumentmerkmals extrahieren möchten, sobald die Wörter **Zusammenfassung Konto** rechts auf der Seite angezeigt werden, können Sie einen bedingten Auslöser für die Wörter **Zusammenfassung Konto** festlegen, eine Regel mit dem Auslöser als Bedingung festlegen, und die Regel verwenden, wenn Sie das Dokumentmerkmal festlegen.

Tipp: Wenn Sie wissen, dass das Wort, das Sie als einen bedingten Auslöser festlegen möchten, auf einer bestimmten Seite in jeder Seitengruppe auftritt, können Sie die Statistik **Stat. CurrentPageInDocument** anstelle eines bedingten Auslösers verwenden.

Jobmerkmale oder Dokumentmerkmale in Regeln verwenden

Sie können ein Jobmerkmal oder Dokumentmerkmal mit einem statischen Wert, wie beispielsweise einer Zahl oder einem Wort vergleichen, oder mit einem dynamischen Wert, wie zum Beispiel einem Jobmerkmal, einem Dokumentmerkmal oder einer Statistik.

Sie verfügen beispielsweise über zwei Kuvertiereinheiten und möchten nun die Kuvertiereinheiten für die verschiedenen Jobs auswählen. Sie können den Schritt `SetDocPropsFromConditions` in Ihrem Workflow verwenden, um einen Wert eines bestimmten Jobmerkmals festzulegen, wie zum Beispiel **Doc.Insert.InserterID**. In RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat können Sie die Jobeigenschaft **Doc.Insert.InserterID** in einer Regel verwenden. RICOH ProcessDirector kann einen bestimmten Barcode oder ein Bild basierend auf der Steuerdatei (die die von Ihnen in RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat definierten Regeln enthält) anwenden, die Sie einem `BuildPDFFromDocuments`-Schritt hinzufügen.

↓ Hinweis

Wenn Sie einen Wert für eine Dokument- oder Jobeigenschaft in einer Regel verwenden, definieren Sie den Wert so, dass er mit dem Wert der Eigenschaft übereinstimmt, wenn RICOH ProcessDirector die Seitengruppen in der PDF-Datei verarbeitet. Die Werte für die Jobeigenschaft **Doc.Insert.InserterID** in RICOH ProcessDirector lauten zum Beispiel **01** und **02**. Verwenden Sie diese Werte, wenn Sie eine Regel mit dem Jobmerkmal **Doc.Insert.InserterID** als Bedingung definieren. Verwenden Sie nicht die Werte **Eins** und **Zwei**.

Statistiken in Regeln verwenden

Sie können eine Statistik mit einem statischen Wert, wie beispielsweise einer Zahl oder einem Wort vergleichen, oder mit einem dynamischen Wert, wie zum Beispiel einem Jobmerkmal, einem Dokumentmerkmal oder einer Statistik.

Sie möchten z. B. auf der dritten Seite jedes Dokuments einen Barcode erstellen. Sie wählen die Statistik **Stat.CurrentPageInDocument** aus, legen `=` als Operator fest und geben die Zahl **3** in das Feld **Text** ein. Die fünfte Bedingung in der Abbildung [Regel mit mehreren Bedingungen, Seite 47](#) legt eine Statistik fest.

Die Tabelle unten beschreibt die verfügbaren Statistiken.

Statistikoptionen für Regeln

Schlüsselwort	Ebene	Definition
Stat.TotalDocumentsInJob	Druckjob	Die Gesamtzahl von Dokumenten im aktuellen Druckjob.
Stat.TotalSheetsInJob	Druckjob	Die Gesamtzahl von Blättern im aktuellen Druckjob.
Stat.TotalPagesInDocument	Dokument	Die Gesamtzahl von Seiten im aktuellen Dokument.

Schlüsselwort	Ebene	Definition
Stat.TotalSheetsInDocument	Dokument	Die Gesamtzahl von Blättern im aktuellen Dokument.
Stat.CurrentDocumentInJob	Dokument	Die Nummer des aktuellen Dokuments in dessen Druckjob, beginnend bei 1. Beispielsweise beträgt der Wert von Stat.CurrentDocumentInJob für das dritte Dokument 3.
Stat.CurrentPageInDocument	Seite	Die Nummer der aktuellen Seite in ihrem Dokument, beginnend bei 1. Beispielsweise beträgt der Wert von Stat.CurrentPageInDocument für die zweite Seite in einem Dokument 2.
Stat.CurrentSheetInDocument	Seite	Die Nummer des aktuellen Blatts in dessen Dokument, beginnend bei 1.
Stat.CurrentPageInJob	Seite	Die Nummer der aktuellen Seite in ihrer Druckdatei, immer beginnend bei 1 von der Startseite des Jobs. Der Wert von Stat.CurrentPageInJob für die zehnte Seite ist zum Beispiel 10.
Stat.CurrentSheetInJob	Seite	Die Nummer des aktuellen Blatts in dessen Druckdatei, immer beginnend bei 1 von der Startseite des Jobs.
Stat.CurrentMedia	Seite	<p>Die für die aktuelle Seite angegebenen Medien für die aktuelle Seite in einem Druckjob, als der Schritt IdentifyPDFDocuments ausgeführt wurde. Wenn keine Medien für die Seite angegeben werden, stellt Stat.CurrentMedia die für den Job angegebenen Medien bereit. Wenn keine Medien für die Seite oder den Job angegeben wurden, stellt Stat.CurrentMedia keinen Wert bereit. Beispiel: Der Wert für die erste Seite eines Dokuments wird von Stat.CurrentMedia als Briefpapier angegeben.</p> <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> Stat_CurrentMedia stellt keine mit RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat angegebenen Medien bereit. Sie können keine Markup-Vorschau mit einer RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Regel erstellen, die Stat.CurrentMedia auswertet.

↓ Hinweis

Einige Statistiken beschreiben Werte für die Jobebene. RICOH ProcessDirector wertet jedoch jede einzelne Seite in einem Dokument aus, wenn bestimmt wird, ob ein Markup angewendet werden soll oder ob der Wert einer Dokumenteigenschaft extrahiert werden soll.

Regeln definieren

2

Sie können Regeln definieren, in denen die Bedingungen für Markups festgelegt sind. Außerdem können Sie Regeln für die Festlegung von Medien- und Endbearbeitungsoptionen oder für das Extrahieren von Daten definieren.

Bevor Sie eine Regel definieren, stellen Sie sicher, dass Sie alle benutzerdefinierten Regeln, Dokumentmerkmale und bedingte Auslöser definiert haben, die Sie in der Regel als Bedingungen verwenden möchten.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Regel zu definieren:

1. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Regeln verwalten**.
2. Klicken Sie auf die  Symbol.

Die Regeln werden in alphabetischer Reihenfolge der Namen angezeigt.

Tipp: In einem Markup-Dialogfenster definieren Sie eine Regel durch Klicken auf  und bearbeiten eine Regel durch Klicken auf .

3. Geben Sie einen **Namen** für die Regel ein. Sie können alphanumerische Zeichen, Punkte, Unterstriche, Leerzeichen und Sonderzeichen verwenden (wie z. B. @, #, \$ oder %).
4. Optional: Geben Sie eine **Beschreibung** ein.
5. Geben Sie an, ob RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die Regel anwenden soll, wenn alle oder nur einige ihrer Bedingungen erfüllt sind.
6. Geben Sie die erste Bedingung an.

1. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um die Dropdown-Liste **Nicht festgelegt** anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf das **+**-Symbol neben **Vordefinierte Regel**, **benutzerdefinierte Regel**, **Auslöser**, **Jobeigenschaft**, **Dokumentmerkmal** oder **Statistik**, und wählen Sie den Eintrag, den Sie als ersten Teil der Bedingung festlegen möchten.

Wenn in einer Option (z. B. benutzerdefinierte Regeln, bedingte Auslöser oder Dokumentmerkmale) keine Elemente vorhanden sind, ist die Option grau abgeblendet.

↓ Hinweis

Um alle Elemente mit einem Wort im Namen anzuzeigen, geben Sie das Wort ein, und drücken Sie die Abwärtspfeiltaste auf Ihrer Tastatur. Sie können auch das Wort eingeben und dann auf den Abwärtspfeil klicken, um die Dropdown-Liste anzuzeigen.

3. Wählen Sie ein mathematisches Symbol, wie zum Beispiel = (Gleichheitszeichen) oder ≠ (Ungleichheitszeichen), um die beiden Teile der Bedingung zu vergleichen.
4. Geben Sie den zweiten Teil der Bedingung an:

- Wählen Sie bei einer Regel **True** oder **False** aus.
 - Überprüfen Sie bei bedingten Auslösern, ob die Bedingung den gewünschten Wert besitzt. Wählen Sie andernfalls einen neuen bedingten Auslöser.
 - Geben Sie bei einem Jobmerkmal, einem Dokumentmerkmal oder einer Statistik einen Wert ein. Sie können auch ein beliebiges Jobmerkmal, ein beliebiges Dokumentmerkmal oder eine beliebige Statistik auswählen.
7. Bei einer Regel mit mehreren Bedingungen, klicken Sie auf  und geben Sie die nächste Bedingung an.
Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle Bedingungen in der Regel definiert haben.
8. Klicken Sie auf **OK**, um die Regel zu erstellen, und fügen Sie sie dem **Regelmanager** hinzu.

Beispiele

Regel mit einer Bedingung: eine vordefinierte Regel

Um Markups auf der ersten Vorderseite aller Dokumente zu platzieren, definieren Sie eine Regel mit einer vordefinierten Regel als einzige Bedingung: `Nur erste Vorderseite = True`

Drei Regeln, die jeweils über eine Bedingung verfügen: ein Dokumentmerkmal

Ein Job enthält Vertriebsanweisungen für Mitglieder auf drei unterschiedlichen Ebenen, basierend auf der Vertriebsleistung: Bronze, Silber und Gold. Sie möchten die einzelnen Mitgliedsebenen identifizieren.

- Definieren Sie in RICOH ProcessDirector eine Dokumenteigenschaft: **doc.member.level**.
- In RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat definieren Sie drei Regeln:
 - **Gold-Ebene**
`doc.member.level = GOLD`
 - **Silber-Ebene**
`doc.member.level = SILBER`
 - **Bronze-Ebene**
`doc.member.level = BRONZE`

Regel mit mehreren Bedingungen

Ein Job enthält Vertriebsanweisungen für Mitglieder auf drei unterschiedlichen Ebenen, basierend auf der Vertriebsleistung: Bronze, Silber und Gold. Sie möchten auf die erste Seite der Anweisungen für die Gold- und Silber-Mitglieder einen Preisgutschein drucken. In diesem Beispiel werden drei Regeln verwendet, die in den Beispielen weiter oben definiert wurden:

- **Nur erste Vorderseite**
- **Gold-Ebene**
- **Silber-Ebene**

Definieren Sie zunächst eine Regel **Top-Vertrieb** mit zwei Bedingungen, die angewendet wird, wenn eine der Bedingungen erfüllt ist:

- `Gold-Ebene = True`
- `Silber-Ebene = True`

Definieren Sie nun eine Regel **Top-Vertrieb – Erste Vorderseite** mit zwei Bedingungen, die angewendet wird, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.

- Nur erste Vorderseite = True
- Top-Vertrieb = True

Wählen Sie schließlich die Option **Bild hinzufügen**. Wenden Sie die Einstellungen an, indem Sie auf den Eintrag **Seiten/Dokumente basierend auf Bedingungen** klicken und die Regel **Top-Vertrieb – Erste Vorderseite** auswählen. Geben Sie den Verzeichnispfad für das Bild an.

Regel mit einer Bedingung: ein Jobmerkmal

Für den Druck von **LEER: NICHT VERSENDEN** auf jeder Seite eines Testjobs:

- Definieren Sie eine Regel **Testjob** mit einem Jobmerkmal als einzige Bedingung: `Job.TestJob = Yes`
- Wählen Sie die Option **Text hinzufügen**. Wenden Sie die Einstellungen an, indem Sie auf den Eintrag **Seiten/Dokumente basierend auf Bedingungen** klicken und die Regel **Testjob** auswählen. Wählen Sie **Text** als **Inhaltstyp**, und geben Sie **LEER: NICHT VERSENDEN** als Wert ein.

Regel mit einer Bedingung, die dynamische Daten verwendet

Wenn ein Auszug unterschiedliche Adressen für die Rechnungsadresse und die Lieferadresse enthält, soll auf den Auszug **Auftrag an Lieferadresse gesendet** gedruckt werden:

- Definieren Sie zwei Dokumentmerkmale: `doc.shipping.address` und `doc.billing.address`.
- Definieren Sie eine Regel **An Lieferadresse gesendet** mit dieser Bedingung: `doc.shipping.address ≠ doc.billing.address`
- Wählen Sie die Option **Text hinzufügen**. Wenden Sie die Einstellungen an, indem Sie auf den Eintrag **Seiten/Dokumente basierend auf Bedingungen** klicken und die Regel **An Lieferadresse gesendet** auswählen. Wählen Sie **Text** als **Inhaltstyp**, und geben Sie **Auftrag an Lieferadresse gesendet** als Wert ein.

Bedingte Auslöser definieren

Sie können Text in einer PDF-Datei als Auslöser definieren, um zu steuern, ob ein Markup auf eine Seite angewendet werden soll, wenn RICOH ProcessDirector eine PDF-Datei verarbeitet. Der Text kann außerdem steuern, ob Medien- und Endbearbeitungsoptionen auf eine Seite angewendet werden und ob Dokumenteigenschaften von einer Seite extrahiert werden.

⬇ Hinweis

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Text Sie als bedingten Auslöser verwenden möchten, brauchen Sie die Definition nicht in einer Steuerdatei zu speichern bevor Sie den Vorschaumodus nutzen. Für den Vorschaumodus generiert RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat eine temporäre Steuerdatei.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen bedingten Auslöser zu definieren:

1. Öffnen Sie in Adobe Acrobat X Professional eine PDF-Datei, und laden Sie eine Steuerdatei, die die Definition der Seitengruppe enthält.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste etwas oberhalb und links des Textes, den Sie als bedingten Auslöser verwenden möchten. Ziehen Sie die Maus, um einen Rahmen um den Text zu ziehen.

 **Hinweis**

- Wenn Sie einen Rahmen um einen Bereich ziehen, der keinen Text enthält, legt der bedingte Auslöser fest, dass seine Bedingung erfüllt ist, sooft sich in dem Bereich kein Text befindet. Die Bedingung ist auch erfüllt, wenn sich in dem Bereich ein Bild oder andere Markups, aber kein Text befindet.

3. Wählen Sie **Bedingten Auslöser definieren**.
4. Stellen Sie sicher, dass im Feld **Auslöser** der gewünschte Text angezeigt wird. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf **Abbrechen**, und wählen Sie den Text erneut aus.
5. Geben Sie einen **Namen** für den Auslöser ein. Verwenden Sie in dem Namen keine Leerzeichen oder Sonderzeichen (wie z. B. @, #, \$ oder %). Sie können Punkte und Unterstriche verwenden.
6. Klicken Sie auf **OK**, um den Auslöser zu erstellen.

Der bedingte Auslöser ist nun in der Dropdown-Liste verfügbar, um bei der Definition von Regeln Bedingungen anzugeben.

Beispiel

Sie möchten eine Kundenkontonummer für jede Seitengruppe extrahieren. Jede Rechnung in der PDF-Datei enthält das Wort **Konto** im linken oberen Bereich der ersten oder zweiten Seite jedes Dokuments. Jede Kundenkontonummer ist rechts neben diesem Wort abgedruckt. Die längeren Rechnungen enthalten die Kundenkontonummer außerdem auf der dritten Seite. Zeichnen Sie ein Kästchen um das erste Auftreten des Wortes **Konto** in der zu optimierenden PDF-Datei, und nennen Sie den Auslöser `acct_trg`.

Im nächsten Schritt erstellen Sie eine Regel mit einer Bedingung, die den Auslöser angibt: `acct_trg = Konto`.

Definieren Sie abschließend ein Dokumentmerkmal, das die Regel anwendet.

Regeln verwalten

Das Dialogfeld **Regelmanager** zeigt Informationen zu Ihren Regeln an. Sie können neue Regeln definieren und vorhandene Regeln bearbeiten oder löschen.

Zu jeder Regel zeigt das Dialogfeld Regelname und -beschreibung an. Die Regeln werden in der Liste in der alphabetischen Reihenfolge ihrer Namen angezeigt.

Um eine neue Regel zu definieren, klicken Sie auf  Symbol.

Um mit einer Regel zu arbeiten, wählen Sie sie aus. Klicken Sie auf , um die Regel zu ändern oder auf , um sie zu löschen.

Markups zu einer PDF-Datei hinzufügen

Mit RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat können Sie Markups zu einer PDF-Datei hinzufügen, die Ihren Produktions-PDF-Dateien entspricht. Sie fügen Markups zu PDF-Dateien hinzu, in

dem Sie einen Rahmen um bestehenden Inhalt ziehen oder ein neues Markup in einem Rahmen erstellen. Sie können beim Hinzufügen von Markups eine Vorschau der PDF-Datei anzeigen, um Inhalt und Position auf den Seiten zu überprüfen. Wenn Sie das Erweitern der Beispiel-PDF-Datei abgeschlossen haben, werden die Änderungen in einer oder mehreren Steuerdateien gespeichert und über einen RICOH ProcessDirector-Server verfügbar gemacht, damit die Steuerdateien auf die Produktions-PDF-Dateien angewendet werden können.

Bevor Sie Markups zu einer PDF-Datei hinzufügen können, müssen Sie die Seitengruppierung für die Dokumente in der PDF-Datei festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Seitengruppen definieren, Seite 27](#). Bei der Vorschau der Seitenplatzierung von Markup können Sie möglicherweise nicht die Platzierung oder den Inhalt sehen, den RICOH ProcessDirector bei der Verarbeitung Ihrer RICOH ProcessDirector-Workflows auf das Markup anwendet. RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat hat möglicherweise keinen Zugriff auf alle Eigenschaften, die Sie zur Definition sowohl der Seitenplatzierungsregeln als auch des Markup-Inhalts (z. B. in Text und Barcodes) verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorschau für Markups, Seite 23](#).

Wenn RICOH ProcessDirector Markups auf die Steuerdateien anwendet, die Sie im Schritt BuildPDFFromDocuments angegeben haben, wendet RICOH ProcessDirector die Markups in dieser Reihenfolge an:

- Verdeckte Bereiche
- Bilder
- Text
- OMR-Markierungen
- Barcodes

Einen Barcode zu einer PDF-Datei hinzufügen

Sie können einen Barcode zu einer PDF-Datei hinzufügen, indem Sie den Bereich wählen, in dem der Barcode platziert werden soll, einen Barcode-Typ angeben und Inhalt hinzufügen. Sie können die Positionierung eines Barcodes durch die Angabe einer Regel oder durch Eingabe von Seitenzahlen auf bestimmte Seiten in den einzelnen Seitengruppen einschränken.

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat unterstützt folgende Barcodetypen:

- 2of5 (Interleaved 2-of-5)
- Code128
- Code39
- Datamatrix
- IMB (Intelligent Mail-Barcodes)
- QR-Code (Quick Response-Code)
- RM4SCC (Royal-Mail-4-State-Customer-Code)
- RMM (Royal Mail Mailmark)

↓ Hinweis

- Wenn Sie untergeordnete Jobs erstellen, stellen Sie sicher, dass der Barcode-Typ Punkte unterstützt. Untergeordnete Jobs haben einen Punkt in der Jobnummer (zum Beispiel: 10000001.1). Automatische Überprüfung-Workflows erstellen untergeordnete Jobs für Nachdrucke in offenen Schleifen. Der Postal-Enablement-**GroupDocsForPostalProcess**-Workflow erstellt einen untergeordneten Job, wenn die Dokumente im Job für zusätzliche Postverarbeitung geeignet sind.

Sie können Barcodes auf der Grundlage von Inhalten in der PDF-Datei erstellen. Beispiel: Sie möchten, dass bei der Verarbeitung die Kundenkontonummer für jedes zu druckende Poststück extrahiert wird. In diesem Fall können Sie einen Barcode auf Grundlage der Kontonummer erstellen. Zunächst erstellen Sie dabei ein Dokumentmerkmal für die Kontonummer. Dieses Dokumentenmerkmal können Sie dann bei der Definition des Barcode-Inhalts auswählen.

Wenn Sie Text aus der PDF-Datei verwenden möchten, um einen Barcode auf einer bestimmten Seite in einer Seitengruppe einzufügen, müssen Sie zunächst einen bedingten Auslöser auf Grundlage dieses Texts erstellen und eine Regel mit dem Auslöser als Bedingung definieren. Diese Regel können Sie dann bei der Definition des Barcodes auswählen.

So fügen Sie einen Barcode hinzu:

1. Öffnen Sie in Adobe Acrobat Professional eine PDF-Datei, und laden Sie entweder die Steuerdatei, die die Seitengruppendefinition enthält, oder erstellen Sie eine Seitengruppe.
2. Ziehen Sie mit der linken Maustaste einen Rahmen um den Bereich, in dem der Barcode gedruckt werden soll. Sie müssen den Rahmen nicht auf die exakte Größe des Barcodes ziehen.
Der Barcode wird nicht so angepasst, dass er mit dem Rahmen übereinstimmt. Wenn Sie einen Rahmen mit der ungefähren Größe des Barcode ziehen, können Sie seine Position in Beziehung zu allen Markups sehen, die Sie der PDF-Datei hinzufügen.
3. Klicken Sie auf **Barcode hinzufügen**.
4. Geben Sie einen **Namen** für den Barcode ein. Verwenden Sie in dem Namen keine Leerzeichen oder Sonderzeichen (wie z. B. @, #, \$ oder %). Sie können Punkte und Unterstriche verwenden.
5. **Optional:** Im Bereich "Position" des Definitionsfensters können Sie die Position des Barcodes ändern, indem Sie neue **horizontale** und **vertikale** Koordinaten eingeben. Diese Koordinaten geben den Abstand zwischen der linken oberen Ecke der Seite und der linken oberen Ecke des Barcodes vor einer Drehung an. Wenn Ihr Gerät bestimmte Vorgaben für die Positionierung von Barcodes macht, verwenden Sie diese Koordinaten, um die genaue Position festzulegen.

↓ Hinweis

- **Breite** und **Höhe** ändern die Größe des Markup-Kästchens, wirken sich aber nicht auf die Position und Größe des Barcodes aus.
6. Wählen Sie die **Rotation (Grad)** in Uhrzeigerrichtung. Der Referenzpunkt für die Drehung eines Barcodes ist die obere linke Ecke.
 7. Im Bereich "Bedingte Positionierung" können Sie die Seiten angeben, auf denen der Barcode platziert werden soll. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie die Option **Auf Regel basierende Seiten** aus, und wählen Sie anschließend in der Liste eine Regel aus. Die Standardregel lautet **Alle Seiten**. Alternativ können Sie wie folgt vorgehen:

- Klicken Sie auf  Symbol zum Definieren einer neuen Regel. Weitere Informationen finden Sie unter [Regeln definieren, Seite 51](#).
- Klicken Sie auf  Symbol für den Aufruf des Regelmanagers.
- Wählen Sie die Option **Seiten angeben** aus, und geben Sie die gewünschten Seiten aller Seitengruppen ein. Sie können Folgendes:
 - Benutzen Sie einen Bindestrich, um die erste und letzte Seite in einem Seitenbereich zu trennen.
 - Trennen Sie einzelne Seitenauswahlen mit einem Komma.
 - Geben Sie ein n ein, um die letzte Seite anzugeben.

Beispiel: Eine PDF-Datei verfügt über zwei Seitengruppen. Die erste Seitengruppe umfasst vier Seiten, die zweite sieben Seiten. Die Angabe der Seiten 3-n platziert das Markup auf die Seiten 3-4 in der ersten Seitengruppe und auf die Seiten 3-7 in der zweiten Seitengruppe.

8. Im Bereich "Barcode-Konfiguration" können Sie die mechanischen Attribute und den Typ des Barcodes festlegen.

1. Aus der Liste **Barcode-Typ** können Sie folgende Barcodes auswählen: **2of5**, **Code128**, **Code39**, **Datamatrix**, **IMB**, **QR-Code**, **RM4SCC** oder **RMM**.
2. **Optional:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen**, um die mechanischen Attribute für den Barcode einzustellen.

Die Tabelle [Mechanische Attribute für Barcodes, Seite 57](#) beschreibt die Einstellungen für jeden Barcode-Typ.

Mechanische Attribute für Barcodes

Barcodetyp	Attribute und Beschreibung
2of5 und Code39	Die Maßeinheit für numerische Attribute für diese Barcode-Typen ist Millimeter.
	barHeight Dieses Attribut legt die vertikale Höhe der Balken fest.
	checksumMode Dieses Attribut bestimmt das Verhalten von Prüfsummen. <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie Folgendes ein, um die Prüfsumme der Meldung hinzuzufügen: hinzufügen • Zur Überprüfung der Prüfsumme geben Sie beim Wiedergeben des Barcodes Folgendes ein: check • Zur Deaktivierung der Prüfsummenverarbeitung geben Sie Folgendes ein: ignore • Geben Sie zur Aktivierung des standardmäßigen Barcode-Verhaltens Folgendes ein: Auto
	moduleWidth Dieses Attribut bestimmt die Breite des schmalen Elements.
	widthFactor Dieses Attribut ist der Multiplikator für das breite Element, also wieviel breiter es ist als das schmale Element.
Code128	Die Maßeinheit für numerische Attribute für diesen Barcode-Typ ist Millimeter.

Barcodetyp	Attribute und Beschreibung
	<p>barHeight Dieses Attribut legt die vertikale Höhe der Balken fest.</p> <p>checksumMode Dieses Attribut bestimmt das Verhalten von Prüfsummen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie Folgendes ein, um die Prüfsumme der Meldung hinzuzufügen: hinzufügen • Zur Überprüfung der Prüfsumme geben Sie beim Wiedergeben des Barcodes Folgendes ein: check • Zur Deaktivierung der Prüfsummenverarbeitung geben Sie Folgendes ein: ignore • Geben Sie zur Aktivierung des standardmäßigen Barcode-Verhaltens Folgendes ein: Auto <p>moduleWidth Dieses Attribut bestimmt die Breite des schmalen Elements.</p>
Datamatrix	<p>Die Maßeinheit für numerische Attribute für diesen Barcode-Typ ist Millimeter.</p> <p>maxSize Dieses Attribut bestimmt die maximale Anzahl der Module in X- und Y-Richtung.</p> <p>minSize Dieses Attribut bestimmt die minimale Anzahl der Module in X- und Y-Richtung.</p> <p>moduleWidth Dieses Attribut bestimmt die Größe der einzelnen Pixelelemente.</p> <p>shape Der Wert FORCE_SQUARE erzwingt die Verwendung von eckigen Symbolen. Es werden keine anderen Werte unterstützt.</p>
IMB und RM4SCC	<p>Die Maßeinheit für numerische Attribute für diese Barcode-Typen ist Millimeter.</p> <p>ascenderHeight Dieses Attribut bestimmt die Höhe des Über- und des Unterhangs von langen Strichen.</p> <p>intercharGapWidth Dieses Attribut bestimmt die Breite der Lücken. Der eingegebene Wert muss zwischen 0,38 und 0,63 liegen und muss dem Wert von moduleWidth entsprechen.</p> <p>moduleWidth Dieses Attribut bestimmt die Breite der einzelnen Striche und muss zwischen 0,38 und 0,63 liegen.</p> <p>trackHeight Dieses Attribut bestimmt die Höhe der Spuren oder Mittelstriche und muss zwischen 1,02 und 1,52 liegen.</p>
QR Code	<p>Die Maßeinheit für numerische Attribute für diesen Barcode-Typ (moduleWidth) ist Millimeter.</p> <p>encoding Dieses Attribut bestimmt den Verschlüsselungstyp des QR-Barcodes.</p> <p>Für die Festlegung der UTF-8-Verschlüsselung geben Sie Folgendes ein: Auto</p> <p>Um festzulegen, dass Unicode-Daten in diesem Format ausgegeben werden, geben Sie Folgendes ein: Shift_JIS oder andere unterstützte Shift JIS-Codepunkte, beispielsweise sjis oder x-sjis.</p>

	<p>↓ Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> Als Eingabedaten für den Barcode sind ausschließlich Unicode-Zeichen möglich. Verwenden Sie nicht Shift_JIS oder andere nicht auf Unicode basierende Eingabedaten. <p>errorcorrection Dieses Attribut bestimmt die Fähigkeit, Daten aus einem beschädigten QR-Barcode wiederherzustellen. Geben Sie Folgendes ein, um 7 % des Codes wiederherzustellen: L Geben Sie Folgendes ein, um 15% des Codes wiederherzustellen: M Geben Sie Folgendes ein, um 25% des Codes wiederherzustellen: Q Geben Sie Folgendes ein, um 30% des Codes wiederherzustellen: H</p> <p>moduleWidth Dieses Attribut bestimmt die Größe der einzelnen Pixelelemente.</p> <p>version Dieses Attribut darf nicht geändert werden. Es ist für zukünftige Verwendungszwecke reserviert.</p>
RMM	<p>shape Dieses Attribut bestimmt den Typ des Barcodes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zur Angabe eines 2D-Typ 9-Barcodes geben Sie Folgendes ein: square Zur Angabe eines 2D-Typ 29-Barcodes geben Sie Folgendes ein: rectangle. <p>Bei den Werten für das Attribut muss die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden.</p>

9. Wählen Sie einen der folgenden Einträge aus der Liste **Inhaltstyp**.

↓ Hinweis

- Da RICOH ProcessDirector Barcode-Inhalt bei der Vorbereitung einer PDF-Datei für den Ausdruck generiert, kann RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat nicht immer gültigen Inhalt für einen Barcode festlegen. So akzeptieren einige Barcodes beispielsweise keinen Text oder keine Zeilenumbrüche. Wenn Sie ungültige Barcodeinhalte einfügen, schlägt der PDF-Datei-Job möglicherweise im RICOH ProcessDirector-Schritt **BuildPDFFromDocuments** fehl.

Jobmerkmal	Wählen Sie ein Jobmerkmal, dessen Wert Sie im Barcode verwenden möchten.
Dokumentmerkmal	Wählen Sie ein Dokumentmerkmal, dessen Wert Sie im Barcode verwenden möchten.
Statistik	Wählen Sie eine Statistik, deren Wert Sie im Barcode verwenden möchten.
Text	Wählen Sie einen Text, dessen Wert Sie im Barcode verwenden möchten.

Zeilenumbruch	Wählen Sie diesen Inhaltstyp, wenn Sie Zeilenumbrüche erzwingen möchten. Der Umbruch wird nach dem letzten Zeichen des vorangegangenen Barcode-Inhalts eingefügt.
Script	Wählen Sie diese Option nur nach Rücksprache mit Ihrem Software-Kundendienst.

1. **Optional:** Wenn Sie als **Inhaltstyp** ein Dokumentmerkmal, ein Jobmerkmal oder eine Statistik ausgewählt haben, können Sie die Text-Modifikator-Regeln auf den Wert des Merkmals oder der Statistik anwenden. Klicken Sie auf , um das Fenster "Text bearbeiten" zu öffnen, in dem Sie ein oder mehrere Modifikator-Extraktionsregeln definieren können, um den benötigten Wert zu extrahieren.
2. Geben Sie im Feld **Zu ändernder Text** Text ein. RICOH ProcessDirector generiert oder extrahiert Statistiken und Merkmale, während die einzelnen Seitengruppen der Produktions-PDF-Dateien verarbeitet werden. Da diese Werte für RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat nicht verfügbar sind, müssen Sie einen Textwert eingeben, der repräsentativ für die Werte ist, die von RICOH ProcessDirector verarbeitet werden. Die Modifikatorregel ist eine Schablone, die auf alle Werte des gewählten Inhaltstyps angewendet wird. Beispiel: Sie möchten nur die letzten acht Ziffern der Kundenkontonummer drucken und haben die gesamte Nummer in einem Dokumentmerkmal gespeichert. Sie wählen **Dokumentmerkmal** als **Inhaltstyp** und legen das Dokumentmerkmal "Konto" als **Inhaltswert** fest. Sie definieren zwei **Zeichen entfernen**-Text-Modifikator-Regeln, um Bindestriche und Leerzeichen aus der Zahl zu entfernen. Dann definieren Sie die Regel **Unterzeichenfolge nach Position**, um nur die letzten acht Ziffern zu erhalten. Sie müssen nicht die einzelnen Werte eines Dokumentmerkmals kennen, um Modifikator-Regeln zu erstellen. Sie müssen nur die Formate kennen, die in Ihren PDF-Dateien auftreten können.
3. Wählen Sie einen der folgenden Modifikatoren aus:

Inhaltsänderungswerte

Geändert von	Aktion
<p>Zeichen entfernen</p>	<p>Geben Sie ein einziges Zeichen oder ein Leerzeichen ein (verwenden Sie die Leertaste zum Eingeben eines Leerzeichens), das Sie aus dem Wert entfernen wollen. Bei dem Zeichen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Wählen Sie dann eine der folgenden Schaltflächen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Vorkommen dieses Zeichens entfernen Das angegebene Zeichen wird an allen Positionen im Wert entfernt. Beispiel: Eine Kontonummer lautet 324-1443255-11. Sie können einen Bindestrich (-) eingeben, um alle Bindestriche aus dem Wert zu entfernen und die Kontonummer 324144325511 zu erstellen. • Führende Zeichen entfernen Das angegebene Zeichen wird am Anfang des Werts entfernt. Wenn Sie beispielsweise ein Leerzeichen eingeben, werden alle Leerzeichen am Anfang des Werts entfernt. • Abschließende Zeichen entfernen Das angegebene Zeichen wird am Ende des Werts entfernt. Wenn Sie beispielsweise ein Leerzeichen eingeben, werden alle Leerzeichen am Ende des Werts entfernt. • Führende und abschließende Zeichen entfernen Das angegebene Zeichen wird am Anfang und Ende des Werts entfernt. Wenn Sie beispielsweise ein Leerzeichen eingeben, werden alle Leerzeichen am Anfang und Ende des Werts entfernt.
<p>Unterzeichenfolge nach Position</p>	<p>Wählen Sie Anfang der Zeile oder Ende der Zeile aus der Liste Beginnen ab. Wählen Sie für Erste Position eine Zahl, um die Position des ersten Zeichens im Textwert anzugeben. Wählen Sie für Beizubehaltende Anzahl eine Zahl, um anzugeben, wie viele Zeichen beibehalten werden sollen.</p>

Geändert von	Aktion
<p>Unterzeichenfolge nach Begrenzer</p>	<p>Geben Sie in das Feld Begrenzer ein Zeichen oder ein Leerzeichen ein, um anzugeben, wo der Textwert in getrennte Zeichenfolgensegmente unterteilt werden soll. Das Zeichen und die Textzeichenfolge unterscheiden in Groß- und Kleinschreibung.</p> <p>Wählen Sie Anfang der Zeile oder Ende der Zeile aus der Dropdown-Liste Beginnen ab.</p> <p>Wählen Sie für Erste Position eine Zahl, um die Position des Begrenzers in der Textzeichenfolge anzugeben.</p> <p>Wählen Sie für Beizubehaltende Anzahl eine Zahl, um die Anzahl der beizubehaltenden Zeichenfolgensegmente festzulegen.</p> <p>Diese Beispiele zeigen, wie Segmente von Textzeichenfolgen durch die Angabe eines Begrenzers ausgewählt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für die Kontonummer 324-1443255-11 können Sie den Bindestrich als Begrenzer verwenden, um den Wert in diese drei Textzeichenfolgen aufzuteilen: 324, 1443255 und 11. Wählen Sie die Option Anfang der Zeile aus. Um die zweite und dritte Zeichenfolge (1443255 und 11) zu wählen, wählen Sie 2 für Erste Position und Beizubehaltende Anzahl. • Für die Postadresse Eldorado Springs CO 80025 können Sie ein Leerzeichen als Begrenzer verwenden, um den Wert in diese vier Textzeichenfolgen aufzuteilen: Eldorado, Springs, CO und 80025. Wählen Sie die Option Ende der Zeile aus. <ul style="list-style-type: none"> – Um die Postleitzahl auszuwählen, wählen Sie 1 für Erste Position und Beizubehaltende Anzahl. – Um den Staat auszuwählen, wählen Sie 2 für Erste Position und 1 für Beizubehaltende Anzahl. – Um die Stadt auszuwählen, wählen Sie 3 für Erste Position und 10 für Beizubehaltende Anzahl. Indem Sie 10 für Beizubehaltende Anzahl angeben, können Sie Städtenamen mit bis zu zehn Wörtern auswählen.
<p>Füllzeichen</p>	<p>Wählen Sie Anfang der Zeile oder Ende der Zeile aus der Liste Position Füllzeichen. Geben Sie im Feld Füllzeichen ein Zeichen oder ein Leerzeichen als Füllzeichen ein.</p> <p>Geben Sie im Feld Minimale Fülltextlänge die minimale Länge der Textzeichenfolge ein. Wenn die Anzahl der Zeichen in der Textzeichenfolge kürzer als die Mindestlänge ist, werden Füllzeichen hinzugefügt, bis die Textzeichenfolge die Mindestlänge erreicht.</p>

10. Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Inhaltsdefinitionszeile auf das Symbol  Symbol. Nachdem Sie alle Inhaltstypen und Modifikator-Regeln zum Barcode hinzugefügt haben, können Sie das Kontrollkästchen neben einem Inhaltstyp aktivieren und die Reihenfolge mithilfe der Pfeile verändern. Verwenden Sie das , um ausgewählte Inhalte zu löschen.
11. Wenn Sie mehrere Textzeilen definiert haben und möchten, dass RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat Zeilen entfernt, die nur Leerraum enthalten, klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Leerzeilen entfernen**, um es auszuwählen.
12. Klicken Sie zur Erstellung Ihrer Barcode-Konfiguration auf **OK**.
13. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Vorschau**, um zu verifizieren, dass der Barcode über den von Ihnen gewünschten Inhalt und die Seitenplatzierung verfügt.
14. **Optional:** Sie können die Barcode-Definition bearbeiten, indem Sie doppelt auf das Barcode-Feld klicken oder mit der rechten Maustaste auf das Feld klicken und dann auf die Option **Bearbeiten** klicken.
15. Wenn Sie fertig sind, um alle Erweiterungen einschließlich der neuen Barcode-Definition in die PDF-Datei zu speichern, klicken Sie auf **Ricoh** → **Steuerdatei speichern**.
16. Geben Sie im RICOH ProcessDirector-Schritt **BuildPDFFromDocuments** den Namen und den Speicherort der Steuerdatei an, die die Barcode-Definition enthält.

OMR-Markierungen zu einer PDF-Datei hinzufügen

Sie können unterschiedliche OMR-Markierungen hinzufügen, die sich durch Höhe, Breite und Abstand voneinander unterscheiden. Sie können die Positionierung von OMR-Markierungen durch die Angabe einer Regel oder durch die Eingabe von Seitenzahlen auf bestimmte Seiten der einzelnen Seitengruppen einschränken.

Hinweis

- Wenn Ihre Kuvertiereinheit oder andere Geräte bestimmte OMR-Markierungen benötigen, beachten Sie die Angaben des Herstellers.

Gehen Sie wie folgt vor, um OMR-Markierungen hinzuzufügen:

1. Öffnen Sie in Adobe Acrobat Professional eine PDF-Datei, und laden Sie entweder die Steuerdatei, die die Seitengruppendefinition enthält, oder erstellen Sie eine Seitengruppe.
2. Ziehen Sie mit der linken Maustaste einen Rahmen um den Bereich, in dem die OMR-Markierungen gedruckt werden sollen. Sie müssen den Rahmen nicht auf die exakte Größe der OMR-Markierungen ziehen.
Die OMR-Markierungen werden nicht so angepasst, dass sie mit dem Rahmen übereinstimmen. Wenn Sie einen Rahmen mit der ungefähren Größe der OMR-Markierungen ziehen, können Sie ihre Position in Beziehung zu allen Markups sehen, die Sie der PDF-Datei hinzufügen.
3. Wählen Sie **OMR hinzufügen**.
4. Geben Sie einen **Namen** für die OMR-Markierungen ein. Verwenden Sie keine Leerzeichen oder Sonderzeichen (wie z. B. @, #, \$ oder %). Sie können Punkte und Unterstriche verwenden.
5. **Optional:** Im Bereich "Position" des Definitionsfensters können Sie die Position der OMR-Markierungen ändern, indem Sie neue **horizontale** und **vertikale** Koordinaten eingeben. Diese

Koordinaten geben den Abstand zwischen der linken oberen Ecke der Seite und der linken oberen Ecke der OMR-Markierungen an. Wenn Ihr Gerät bestimmte Vorgaben für die Positionierung der OMR-Markierungen macht, verwenden Sie diese Einstellungen, um die genaue Position festzulegen.

 **Hinweis**

Breite und **Höhe** ändern die Größe des Markup-Kästchens, wirken sich aber nicht auf die Position und Größe der OMR-Markierung aus.

- 2
6. Im Bereich "Bedingte Positionierung" können Sie die Seiten angeben, auf denen die OMR-Markierung platziert werden soll. Gehen Sie auf eine der folgenden Arten vor:
 - Wählen Sie die Option **Auf Regel basierende Seiten** aus, und wählen Sie anschließend in der Dropdown-Liste eine Regel aus. Die Standardregel lautet **Alle Seiten**. Alternativ können Sie wie folgt vorgehen:
 - Klicken Sie auf  Symbol zum Definieren einer neuen Regel. Weitere Informationen finden Sie unter [Regeln definieren, Seite 51](#).
 - Klicken Sie auf  Symbol für den Aufruf des Regelmanagers.
 - Wählen Sie die Option **Seiten angeben** aus, und geben Sie die gewünschten Seiten aller Seitengruppen ein. Sie können Folgendes:
 - Benutzen Sie einen Bindestrich, um die erste und letzte Seite in einem Seitenbereich zu trennen.
 - Trennen Sie einzelne Seitenauswahlen mit einem Komma.
 - Geben Sie ein n ein, um die letzte Seite anzugeben.

Beispiel: Eine PDF-Datei verfügt über zwei Seitengruppen. Die erste Seitengruppe umfasst vier Seiten, die zweite sieben Seiten. Die Angabe der Seiten 3–n platziert das Markup auf die Seiten 3–4 in der ersten Seitengruppe und auf die Seiten 3–7 in der zweiten Seitengruppe.
 7. Im Bereich "Physische Konfiguration" können Sie Inhalt und Form der OMR-Markierungen festlegen. Wenn die Dropdown-Liste **OMR-Inhalt** den Namen der benötigten Konfiguration enthält, wählen Sie diesen aus. OMR-Konfigurationsdateien verwenden die Endung .omr und werden standardmäßig im RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Anwendungsdatenverzeichnis gespeichert. Wenn Sie die ausgewählte Konfiguration ändern müssen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Inhalt verwalten**.

Tipp:

- Sie können das Anwendungsdatenverzeichnis für den aktuellen Benutzer anzeigen, indem Sie in **Windows** auf **Ausführen** klicken, in der Befehlszeile **%appdata%** eingeben und auf OK klicken.
1. Wenn Sie die ausgewählte OMR-Konfigurationsdatei nicht ändern möchten, klicken Sie auf **Neu** oder **Kopieren**.
 2. Mit den Schaltflächen **Hinzufügen** und **Entfernen** können Sie den OMR-Inhalt im Feld **Ausgewählte Markierungen** verwalten. Mit den Schaltflächen **Nach oben**, **Nach unten** und **Umkehren** können Sie die Reihenfolge bestimmen, in der die Markierungen gedruckt werden sollen.

In der Tabelle [Verfügbare OMR-Markierungen, Seite 65](#) sind die Markierungen, die Sie Ihrer OMR-Definition hinzufügen können, beschrieben.

Verfügbare OMR-Markierungen

Name OMR-Markierung	Beschreibung
Leer	Fügt ein Leerzeichen ein, das dem OMR-Abstandswert plus dem OMR-Höhenwert entspricht.
Sortieren	Legt fest, dass die aktuelle Seitengruppe kuvertiert werden soll. Diese Markierung erscheint normalerweise nur auf der ersten oder letzten Seite einer Seitengruppe.
Einzug	Legt die Position einer Markierung für eine Einzugsstation fest. Diese Markierung kann mehrmals erscheinen.
Gate	Wird manchmal verwendet, um den Beginn eines OMR-Satzes zu kennzeichnen. Diese Markierung ist, falls gefordert, immer vorhanden.
Parität	Bringt die Gesamtzahl der Striche auf die geforderte Parität, entweder gerade oder ungerade.
Sicherheit	Wird manchmal verwendet, um das Ende eines OMR-Satzes zu kennzeichnen. Diese Markierung ist, falls gefordert, immer vorhanden.
Sequenz	Zeigt eine Folge von eins bis drei oder von eins bis vier Strichen an.
Lücke	Fügt ein Leerzeichen ein, das dem OMR-Abstandswert entspricht.

- Wählen Sie im Abschnitt "OMR-Konfiguration" des Fensters "OMR hinzufügen" zunächst die gewünschte **Maßeinheit**. Geben Sie in den Feldern **Höhe** und **Länge** die Höhe und Länge der einzelnen OMR-Markierungen an. Geben Sie im Feld **Abstand** einen numerischen Wert ein, um den Abstand zwischen den einzelnen OMR-Markierungen festzulegen.
- Geben Sie im Bereich "Parität" an, ob die Kuvertiereinheit die Parität **Ungerade** oder **Gerade** verwendet.
- Wählen Sie als Sortierung **Erste Seite** oder **Letzte Seite**.
- Wenn Sie den Strichtyp "Folge" wählen, legen Sie im Bereich "Folge" die Option **1 bis 7** für drei Striche oder **1 bis 15** für vier Striche fest.
- Wenn Sie den Strichtyp "Folge" wählen, legen Sie im Bereich "Folge" die Bit-Reihenfolge der Striche an. Wählen Sie **Nach oben**, um die Striche in der Reihenfolge 1, 2, 4 (drei Striche) oder in der Reihenfolge 1, 2, 4, 8 (vier Striche) zu drucken. Wählen Sie **Nach unten**, um die Striche in der Reihenfolge 4, 2, 1 (drei Striche) oder in der Reihenfolge 8, 4, 2, 1 (vier Striche) zu drucken.

Wenn die Folge **Nach oben** ausgerichtet ist, stellt ein Strich an der ersten Position die 1 dar, ein Strich in der zweiten Position die 2, Striche in der ersten und zweiten Position die drei, ein Strich in der vierten Position die 4, Striche in der ersten Position und vierten Position die 5 und so weiter.

8. Nachdem Sie den OMR-Inhalt und die Struktur festgelegt haben, klicken Sie auf **Speichern** und anschließend auf **Abbrechen**, um zum OMR-Hauptkonfigurationsfenster zurückzukehren.
8. Wählen Sie im Feld **Beilagen** einen festgelegten Satz an Beilagen für den gesamten Job. Geben Sie **0** oder **1** an, um der Kuvertiereinheit mitzuteilen, welche Beilagen für die einzelnen Dokumente in einem Job verwendet werden sollen. Beispiel: Für eine Kuvertiereinheit mit sechs Stationen mit der Nummerierung 1 bis 6 möchten Sie festlegen, dass die Beilagen aus Station 2 und 4 gezogen werden sollen. Geben Sie in diesem Fall **010100** in das Feld **Beilagen** ein.
9. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Vorschau**, um zu überprüfen, ob Struktur und Seitenplatzierung der OMR-Markierungen Ihren Vorstellungen entsprechen.
10. Optional: Sie können die OMR-Definition bearbeiten, indem Sie doppelt auf das entsprechende Feld klicken oder mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen und die Option **Bearbeiten** wählen.
11. Wenn Sie bereit sind, alle Erweiterungen einschließlich der neuen Definition der neuen OMR-Markierungen in der PDF-Datei zu speichern, klicken Sie auf **Ricoh** → **Steuerdatei speichern**.

Tipp:

- Wenn Sie eine OMR-Konfiguration speichern, wird sie in einer OMR-Konfigurationsdatei im InfoPrint-Verzeichnis Ihres Anwendungsdatenverzeichnisses gespeichert. Wenn Sie Markups für eine PDF-Datei erstellen, OMR-Markierungen hinzufügen und Steuerdateien speichern, wird die OMR-Konfiguration ebenfalls in der Steuerdatei gespeichert. Sie geben diese Steuerdatei im Schritt BuildPDFFromDocuments an. Sie müssen die OMR-Konfigurationsdatei nicht in ein Verzeichnis verschieben, auf das RICOH ProcessDirector zugreifen kann, aber Sie können sie auf einen anderen Computer verschieben, der von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat verwendet wird, wenn Sie die Konfiguration für andere Benutzer bereitstellen möchten.
12. Geben Sie im RICOH ProcessDirector-Schritt "BuildPDFFromDocuments" den Dateinamen und den Speicherort für die Steuerdatei an, die die Definition der OMR-Markierungen enthält.

Bilder zu einer PDF-Datei hinzufügen

Sie können JPEG-Bilder, z. B. Logos oder bildbasierte Anzeigen, zu einer PDF-Datei hinzufügen. Sie können die Positionierung eines Bildes durch die Angabe einer Regel oder durch Eingabe von Seitenzahlen auf bestimmte Seiten in den einzelnen Seitengruppen beschränken. RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat kann nur JPEG-Dateien im RGB-Format verarbeiten. Das CMYK-Format wird nicht unterstützt.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Bild hinzuzufügen:

1. Open a PDF file in Adobe Acrobat Professional and either load a control file that contains a page group or define a page group.
2. Ziehen Sie mit der linken Maustaste einen Rahmen um den Bereich, in dem das Bild gedruckt werden soll. Sie können ein Bild auch über ein Markup für verdeckte Bereiche legen.

↓ Hinweis

Das Bild wird nicht an die Größe des Rahmens angepasst. Wenn Sie einen Rahmen mit der ungefähren Größe des Bilds ziehen, können Sie seine Position in Beziehung zu allen Markups sehen, die Sie der PDF-Datei hinzufügen.

3. Klicken Sie auf **Bild hinzufügen**.
4. Im Bereich "Position" des Definitionsfensters können Sie die Position des Bilds ändern, indem Sie neue **horizontale** und **vertikale** Koordinaten eingeben. Diese Koordinaten geben den Abstand zwischen der linken oberen Ecke der Seite und der linken oberen Ecke des Bilds an.

↓ Hinweis

Breite und **Höhe** ändern die Größe des Markup-Kästchens, wirken sich aber nicht auf die Position und Größe des Bilds aus.

5. Geben Sie einen **Namen** für das Bild ein. Verwenden Sie keine Leerzeichen oder Sonderzeichen (wie z. B. @, #, \$ oder %). Sie können Punkte und Unterstriche verwenden.
6. Im Bereich "Bedingte Positionierung" können Sie die Seiten angeben, auf denen das Bild platziert werden soll. Gehen Sie auf eine der folgenden Arten vor:
 - Wählen Sie die Option **Auf Regel basierende Seiten** aus, und wählen Sie anschließend in der Dropdown-Liste eine Regel aus. Die Standardregel lautet **Alle Seiten**. Alternativ können Sie wie folgt vorgehen:
 - Klicken Sie auf  Symbol zum Definieren einer neuen Regel. Weitere Informationen finden Sie unter [Regeln definieren, Seite 51](#).
 - Klicken Sie auf  Symbol für den Aufruf des Regelmanagers.
 - Wählen Sie die Option **Seiten angeben** aus, und geben Sie die gewünschten Seiten aller Seitengruppen ein. Sie können Folgendes:
 - Benutzen Sie einen Bindestrich, um die erste und letzte Seite in einem Seitenbereich zu trennen.
 - Trennen Sie einzelne Seitenauswahlen mit einem Komma.
 - Geben Sie ein n ein, um die letzte Seite anzugeben.
Beispiel: Eine PDF-Datei verfügt über zwei Seitengruppen. Die erste Seitengruppe umfasst vier Seiten, die zweite sieben Seiten. Die Angabe der Seiten 3–n platziert das Markup auf die Seiten 3–4 in der ersten Seitengruppe und auf die Seiten 3–7 in der zweiten Seitengruppe.
7. Wenn das von Ihnen festgelegte Bild in einem Verzeichnis liegt, auf das Sie Zugriff haben, wählen Sie **Durchsuchen**, klicken Sie auf die JPEG-Bilddatei, die Sie zur PDF-Datei hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf **Öffnen**. Wenn Sie diese Bilddefinition in einer Steuerdatei speichern, wird die Bilddatei in die Steuerdatei eingebettet. Sie müssen das Bild nicht in ein Verzeichnis kopieren, auf das der RICOH ProcessDirector-Server zugreifen kann.

Alternativ zum Einbetten der Bilddatei in eine Steuerdatei können Sie auch den Namen und das für RICOH ProcessDirector zugängliche Verzeichnis einer Bilddatei eingeben, wenn die PDF-Dateien im Schritt **BuildPDFFromDocuments** verarbeitet werden. Wenn Sie den Namen und das Verzeichnis einer Bilddatei eingeben, den bzw. das RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat nicht findet, wird eine Meldung angezeigt, dass das Bild nicht gefunden werden konnte.

Wenn Sie den Namen und das Verzeichnis der Bilddatei für den RICOH ProcessDirector-Server verwenden möchten, wählen Sie **Ja**. Andernfalls wählen Sie **Nein**.

Wenn Sie ein Verzeichnis angeben, auf das RICOH ProcessDirector zugreifen kann, geben Sie den vollständigen Pfad und Dateinamen ein (z. B. **/aiw/aiw1/images/myimage.jpg**). Wenn RICOH ProcessDirector die Bilddatei beim Verarbeiten der PDF-Datei nicht finden kann, schlägt der Job im Schritt BuildPDFFromDocuments fehl.

8. Klicken Sie auf **OK**, um die Bildkonfiguration zu erstellen.
9. Optional: Klicken Sie auf **Ricoh** → **Vorschau**, um sicherzustellen, dass das Bild an der gewünschten Position erscheint.
10. Optional: Sie können die Bilddefinition bearbeiten, indem Sie doppelt auf das entsprechende Feld klicken oder mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen und die Option **Bearbeiten** wählen.
11. Wenn Sie bereit sind, um alle Erweiterungen einschließlich der neuen Bilddefinition in der PDF-Datei zu speichern, klicken Sie auf **Ricoh** → **Steuerdatei speichern**.
12. Geben Sie im RICOH ProcessDirector-Schritt BuildPDFFromDocuments den Namen und den Speicherort der Steuerdatei an, die die Bilddefinition enthält.

Bereiche in einer PDF-Datei verdecken

Sie können einen Bereich in einer PDF-Datei verdecken, indem Sie einen Abdeckblock erstellen, mit dem verhindert wird, dass ein Seitenbereich angezeigt oder gedruckt wird, wenn Sie eine Produktions-PDF-Datei in RICOH ProcessDirector verarbeiten. Sie können die Positionierung eines verdeckten Bereichs durch die Angabe einer Regel oder durch die Eingabe von Seitenzahlen auf bestimmte Seiten der einzelnen Seitengruppen einschränken.

Normalerweise verdecken Sie in einer PDF-Datei Bilder, Text, Barcodes oder andere Typen optischer Markierungen, die nicht mehr benötigt werden. Wenn Sie beispielsweise eine bestehende optische Markierung durch einen kleineren Datamatrix-Barcode ersetzen möchten, ziehen Sie einen Rahmen über den Bereich, der die alten Markierungen enthält, um diese zu verdecken. Dann fügen Sie auf diesem verdeckten Bereich einen neuen Datamatrix-Barcode hinzu. Wenn RICOH ProcessDirector eine PDF-Datei mit einem verdeckten Bereich verarbeitet, wird in diesem Bereich keine Tinte aufgebracht. Dieser Bereich hat also dieselbe Farbe wie das Druckmedium. Wenn RICOH ProcessDirector Markups in einer PDF-Datei anwendet, werden im Schritt BuildPDFFromDocuments zunächst alle verdeckten Bereiche angewendet, bevor andere Markups angewendet werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Bereich zu verdecken:

1. Open a PDF file in Adobe Acrobat Professional and either load a control file that contains a page group or define a page group.
2. Ziehen Sie mit der linken Maustaste einen Rahmen um den Bereich der PDF-Datei, den Sie verdecken möchten.
3. Klicken Sie auf **Bereich verdecken**.
4. Optional: Im Bereich "Position" des Definitionsfensters können Sie die Position und Größe des verdeckten Bereichs ändern. Die Koordinaten **Horizontal** und **Vertikal** geben den Abstand zwischen der linken oberen Ecke der Seite und der linken oberen Ecke des verdeckten Bereichs an. Die Angaben **Breite** und **Höhe** geben die Größe des verdeckten Bereichs an.

5. Geben Sie einen **Namen** für den verdeckten Bereich ein. Verwenden Sie keine Leerzeichen oder Sonderzeichen (wie z. B. @, #, \$ oder %). Sie können Punkte und Unterstriche verwenden.
6. Im Bereich "Bedingte Positionierung" können Sie die Seiten angeben, auf denen der verdeckte Bereich platziert werden soll. Gehen Sie auf eine der folgenden Arten vor:
 - Wählen Sie die Option **Auf Regel basierende Seiten** aus, und wählen Sie anschließend in der Dropdown-Liste eine Regel aus. Die Standardregel lautet **Alle Seiten**. Alternativ können Sie wie folgt vorgehen:
 - Klicken Sie auf  Symbol zum Definieren einer neuen Regel. Weitere Informationen finden Sie unter [Regeln definieren, Seite 51](#).
 - Klicken Sie auf  Symbol für den Aufruf des Regelmanagers.
 - Wählen Sie die Option **Seiten angeben** aus, und geben Sie die gewünschten Seiten aller Seitengruppen ein. Sie können Folgendes:
 - Benutzen Sie einen Bindestrich, um die erste und letzte Seite in einem Seitenbereich zu trennen.
 - Trennen Sie einzelne Seitenauswahlen mit einem Komma.
 - Geben Sie ein n ein, um die letzte Seite anzugeben.
 Beispiel: Eine PDF-Datei verfügt über zwei Seitengruppen. Die erste Seitengruppe umfasst vier Seiten, die zweite sieben Seiten. Die Angabe der Seiten 3-n platziert das Markup auf die Seiten 3–4 in der ersten Seitengruppe und auf die Seiten 3–7 in der zweiten Seitengruppe.
7. Klicken Sie auf **OK**, um die Definition des verdeckten Bereichs zu erstellen.
8. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Vorschau**, um zu überprüfen, ob der richtige Bereich verdeckt wird.
9. Optional: Sie können die Definition von verdeckten Bereichen bearbeiten, indem Sie doppelt auf das Feld des verdeckten Bereichs klicken oder mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen und die Option **Bearbeiten** wählen.
10. Wenn Sie fertig sind, um alle Erweiterungen einschließlich der neuen Definition des verdeckten Bereichs in der PDF-Datei zu speichern, klicken Sie auf **Ricoh** → **Steuerdatei speichern**.
11. Geben Sie im RICOH ProcessDirector-Schritt BuildPDFFromDocuments den Dateinamen und den Speicherort für die Steuerdatei an, die die Definition des verdeckten Bereichs enthält.

Text zu einer PDF-Datei hinzufügen

Sie können festen Text oder variablen Text zu einer PDF-Datei hinzufügen. Sie können in einem Textrahmen auch festen und variablen Text kombinieren. Fester Text ist Text, den Sie eingeben. Variabler Text sind Daten von Dokumentmerkmalen, Jobmerkmalen oder Statistiken.

Gehen Sie wie folgt vor, um Text hinzuzufügen:

1. Open a PDF file in Adobe Acrobat Professional and either load a control file that contains a page group or define a page group.
2. Ziehen Sie mit der linken Maustaste einen Rahmen um den Bereich, in dem Text hinzugefügt werden soll.

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat verwendet die obere linke Ecke des Textrahmens, um den Text zu positionieren. Der gesamte angegebene Text wird in der von Ihnen angegebenen Größe gedruckt, auch wenn der Text nicht in den Rahmen passt.

3. Klicken Sie auf **Text hinzufügen**.
4. Optional: Im Bereich "Position" des Definitionsfensters können Sie die Position des Texts ändern, indem Sie neue **horizontale** und **vertikale** Koordinaten eingeben. Diese Koordinaten geben den Abstand zwischen der linken oberen Ecke der Seite und der linken oberen Ecke des Textrahmens an.

↓ Hinweis

Breite und **Höhe** ändern die Größe des Markup-Kästchens, wirken sich aber nicht auf die Position und Größe des Texts aus.

5. Geben Sie einen **Namen** für den Textrahmen ein. Verwenden Sie in dem Namen keine Leerzeichen oder Sonderzeichen (wie z. B. @, #, \$ oder %). Sie können Punkte und Unterstriche verwenden.
6. Wählen Sie einen Wert aus der Dropdown-Liste **An eingeschlossenem Text ausrichten**:
 - Wenn Sie den Text, den Sie hinzufügen, am ersten Auftreten von vorhandenem Text ausrichten möchten, der in dem von Ihnen gezeichneten Textrahmen eingeschlossen ist, wählen Sie **Erstes Auftreten**. RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat behält diese Position jedes Mal bei, wenn der Text hinzugefügt wird.
 - Wenn Sie den Text, den Sie hinzufügen, an jedem Auftreten von bestehendem Text ausrichten möchten, der in dem von Ihnen gezeichneten Textrahmen eingeschlossen ist, wählen Sie **Jedes Auftreten**.
 - Wenn Sie den Text nicht ausrichten möchten, verwenden Sie den Standardwert **Inaktiviert**.

Neuen Text an eingeschlossenem Text auszurichten ist die präziseste Möglichkeit, bestehenden Text zu ersetzen.

↓ Hinweis

- Die Funktion **An eingeschlossenem Text ausrichten** funktioniert am besten, wenn der neue Text und der bestehende Text im selben Font sind. Wenn die Fonts verschieden sind, richtet RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die Baselines der Fonts aus.
 - RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat richtet immer die erste Zeile des neuen Texts an der ersten Zeile des vorhandenen Texts aus.
 - Wenn der eingeschlossene Text nicht linksbündig ist, richtet RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat den neuen Text an der am weitesten links stehenden Zeile des vorhandenen Texts aus.
7. Wählen Sie die **Rotation (Grad)** in Uhrzeigerrichtung. Der Referenzpunkt für die Drehung eines Textrahmens ist die obere linke Ecke.
 8. Im Bereich "Bedingte Positionierung" können Sie die Seiten angeben, auf denen der Text platziert werden soll. Gehen Sie auf eine der folgenden Arten vor:
 - Wählen Sie die Option **Auf Regel basierende Seiten** aus, und wählen Sie anschließend in der Dropdown-Liste eine Regel aus. Die Standardregel lautet **Alle Seiten**. Alternativ können Sie wie folgt vorgehen:

- Klicken Sie auf  Symbol zum Definieren einer neuen Regel. Weitere Informationen finden Sie unter [Regeln definieren, Seite 51](#).
- Klicken Sie auf  Symbol für den Aufruf des Regelmanagers.
- Wählen Sie die Option **Seiten angeben** aus, und geben Sie die gewünschten Seiten aller Seitengruppen ein. Sie können Folgendes:
 - Benutzen Sie einen Bindestrich, um die erste und letzte Seite in einem Seitenbereich zu trennen.
 - Trennen Sie einzelne Seitenauswahlen mit einem Komma.
 - Geben Sie ein n ein, um die letzte Seite anzugeben.
 Beispiel: Eine PDF-Datei verfügt über zwei Seitengruppen. Die erste Seitengruppe umfasst vier Seiten, die zweite sieben Seiten. Die Angabe der Seiten 3-n platziert das Markup auf die Seiten 3-4 in der ersten Seitengruppe und auf die Seiten 3-7 in der zweiten Seitengruppe.

9. Im Abschnitt "Font" können Sie Schriftart, -größe und -farbe auswählen.

Die Dropdown-Liste mit Schriftarten enthält alle Schriftarten, die für Adobe Acrobat zur Verfügung stehen, ausgenommen Schriftarten, die nicht in PDF-Dateien eingebettet werden können.

 **Hinweis**

- Um eine Schriftart für RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat zur Verfügung zu stellen, installieren Sie sie im Ordner **Fonts** von Windows.
- RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat unterstützt keine alternativen Buchstabenformen, einschließlich Ligaturen, Zierbuchstaben und Buchstabenformen, die je nach Stellung in einem Wort variieren. Sprachen mit Rechts-nach-links Schreibrichtung wie Hebräisch und Arabisch werden nicht korrekt wiedergegeben. In der Dropdown-Liste der Schriftarten werden allerdings alle Schriftarten im Windows-Ordner **Fonts** angezeigt, einschließlich der Schriftarten von Sprachen mit Rechts-nach-links Schreibrichtung und Schriftarten mit nicht unterstützten alternativen Buchstabenformen.
- Wenn einer Steuerdatei eine Schriftart hinzugefügt wird, ist der Benutzer dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Schriftart für alle Geräte lizenziert ist, die diese Steuerdatei zum Verarbeiten von PDF-Dokumenten verwenden.

10. Legen Sie den Textinhalt fest, den Sie hinzufügen möchten:

1. Wählen Sie den ersten **Inhaltstyp** in der Dropdown-Liste. Sie können so viele der folgenden Typen auswählen, wie erforderlich sind, um den Textinhalt zu definieren:

Inhaltstypen für Text-Markups

Inhaltstyp	Beschreibung
Text	Geben Sie den Text ein, der gedruckt werden soll.
Dokumentmerkmal	Wählen Sie ein Dokumentmerkmal, dessen Wert Sie drucken möchten.
Jobmerkmal	Wählen Sie ein Jobmerkmal, dessen Wert Sie drucken möchten.

Inhaltstyp	Beschreibung
Zeilenumbruch	Wählen Sie diesen Inhaltstyp, um Zeilenumbrüche zu erzwingen. Der Umbruch wird nach dem letzten Zeichen eines vorangegangenen Texts eingefügt.
Statistik	Wählen Sie ein Statistikmerkmal, dessen Wert Sie drucken möchten.
Script	Wählen Sie diese Option nur nach Rücksprache mit Ihrem Software-Kundendienst.

- Wählen Sie den **Inhaltswert**. In der Dropdown-Liste finden sich die verfügbaren Werte für den ausgewählten **Inhaltstyp**.
- Optional: Sie können Text-Modifikator-Regeln auf den Wert eines Dokumentmerkmals, einer Jobeigenschaft oder einer Jobstatistik als **Inhaltstyp** anwenden. Klicken Sie auf , um eine oder mehrere Text-Modifikator-Regeln zu definieren, um den benötigten Wert zu extrahieren.
- Geben Sie im Feld **Zu ändernder Text** einen Text ein. RICOH ProcessDirector generiert oder extrahiert Statistiken und Merkmale, während die einzelnen Seitengruppen der Produktions-PDF-Dateien verarbeitet werden. Da diese Werte für RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat nicht verfügbar sind, müssen Sie einen Textwert eingeben, der repräsentativ für die Werte ist, die von RICOH ProcessDirector verarbeitet werden. Die Modifikatorregel ist eine Schablone, die auf alle Werte des gewählten Inhaltstyps angewendet wird. Beispiel: Sie möchten nur die letzten vier Ziffern einer Kreditkartennummer drucken und haben die gesamte Nummer in einem Dokumentmerkmal gespeichert. Sie wählen **Dokumentmerkmal** als **Inhaltstyp** und legen das Dokumentmerkmal "Kreditkarte" als **Inhaltswert** fest. Sie definieren zwei **Zeichen entfernen**-Text-Modifikator-Regeln, um Bindestriche und Leerzeichen aus der Zahl zu entfernen und für alle das gleiche Format zu erzielen. Dann definieren Sie die Regel **Unterzeichenfolge nach Position**, um nur die letzten vier Ziffern zu erhalten. Sie müssen nicht die einzelnen Werte eines Dokumentmerkmals kennen, um Modifikator-Regeln zu erstellen. Sie müssen nur die Formate kennen, die in Ihren PDF-Dateien auftreten können.
- Wählen Sie einen der folgenden Modifikatoren:

Inhaltsänderungswerte

Geändert von	Aktion
<p>Zeichen entfernen</p>	<p>Geben Sie ein einziges Zeichen oder ein Leerzeichen ein (verwenden Sie die Leertaste zum Eingeben eines Leerzeichens), das Sie aus dem Wert entfernen wollen. Bei dem Zeichen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Wählen Sie dann eine der folgenden Schaltflächen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Vorkommen dieses Zeichens entfernen Das angegebene Zeichen wird an allen Positionen im Wert entfernt. Beispiel: Eine Kontonummer lautet 324-1443255-11. Sie können einen Bindestrich (-) eingeben, um alle Bindestriche aus dem Wert zu entfernen und die Kontonummer 324144325511 zu erstellen. • Führende Zeichen entfernen Das angegebene Zeichen wird am Anfang des Werts entfernt. Wenn Sie beispielsweise ein Leerzeichen eingeben, werden alle Leerzeichen am Anfang des Werts entfernt. • Abschließende Zeichen entfernen Das angegebene Zeichen wird am Ende des Werts entfernt. Wenn Sie beispielsweise ein Leerzeichen eingeben, werden alle Leerzeichen am Ende des Werts entfernt. • Führende und abschließende Zeichen entfernen Das angegebene Zeichen wird am Anfang und Ende des Werts entfernt. Wenn Sie beispielsweise ein Leerzeichen eingeben, werden alle Leerzeichen am Anfang und Ende des Werts entfernt.
<p>Unterzeichenfolge nach Position</p>	<p>Wählen Sie Anfang der Zeile oder Ende der Zeile aus der Liste Beginnen ab. Wählen Sie für Erste Position eine Zahl, um die Position des ersten Zeichens im Textwert anzugeben. Wählen Sie für Beizubehaltende Anzahl eine Zahl, um anzugeben, wie viele Zeichen beibehalten werden sollen.</p>

Geändert von	Aktion
<p>Unterzeichenfolge nach Begrenzer</p>	<p>Geben Sie in das Feld Begrenzer ein Zeichen oder ein Leerzeichen ein, um anzugeben, wo der Textwert in getrennte Zeichenfolgensegmente unterteilt werden soll. Das Zeichen und die Textzeichenfolge unterscheiden in Groß- und Kleinschreibung.</p> <p>Wählen Sie Anfang der Zeile oder Ende der Zeile aus der Dropdown-Liste Beginnen ab.</p> <p>Wählen Sie für Erste Position eine Zahl, um die Position des Begrenzers in der Textzeichenfolge anzugeben.</p> <p>Wählen Sie für Beizubehaltende Anzahl eine Zahl, um die Anzahl der beizubehaltenden Zeichenfolgensegmente festzulegen.</p> <p>Diese Beispiele zeigen, wie Segmente von Textzeichenfolgen durch die Angabe eines Begrenzers ausgewählt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für die Kontonummer 324-1443255-11 können Sie den Bindestrich als Begrenzer verwenden, um den Wert in diese drei Textzeichenfolgen aufzuteilen: 324, 1443255 und 11. Wählen Sie die Option Anfang der Zeile aus. Um die zweite und dritte Zeichenfolge (1443255 und 11) zu wählen, wählen Sie 2 für Erste Position und Beizubehaltende Anzahl. • Für die Postadresse Eldorado Springs CO 80025 können Sie ein Leerzeichen als Begrenzer verwenden, um den Wert in diese vier Textzeichenfolgen aufzuteilen: Eldorado, Springs, CO und 80025. Wählen Sie die Option Ende der Zeile aus. <ul style="list-style-type: none"> – Um die Postleitzahl auszuwählen, wählen Sie 1 für Erste Position und Beizubehaltende Anzahl. – Um den Staat auszuwählen, wählen Sie 2 für Erste Position und 1 für Beizubehaltende Anzahl. – Um die Stadt auszuwählen, wählen Sie 3 für Erste Position und 10 für Beizubehaltende Anzahl. Indem Sie 10 für Beizubehaltende Anzahl angeben, können Sie Städtenamen mit bis zu zehn Wörtern auswählen.
<p>Füllzeichen</p>	<p>Wählen Sie Anfang der Zeile oder Ende der Zeile aus der Liste Position Füllzeichen. Geben Sie im Feld Füllzeichen ein Zeichen oder ein Leerzeichen als Füllzeichen ein.</p> <p>Geben Sie im Feld Minimale Fülltextlänge die minimale Länge der Textzeichenfolge ein. Wenn die Anzahl der Zeichen in der Textzeichenfolge kürzer als die Mindestlänge ist, werden Füllzeichen hinzugefügt, bis die Textzeichenfolge die Mindestlänge erreicht.</p>

11. Klicken Sie auf , um eine neue Inhaltsdefinitionszeile hinzuzufügen. Nachdem Sie alle Inhaltstypen und Modifikator-Regeln zum Text hinzugefügt haben, der zur PDF-Datei hinzugefügt werden soll, können Sie das Kontrollkästchen neben einem Inhaltstyp aktivieren und die Reihenfolge mithilfe der Pfeile verändern. Verwenden Sie das , um ausgewählte Inhalte zu löschen.
12. Wenn Sie mehrere Textzeilen definiert haben und möchten, dass RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat Zeilen entfernt, die nur Leerraum enthalten, klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Leerzeilen entfernen**, um es auszuwählen.
13. Klicken Sie auf **OK**, um die Textkonfiguration zu speichern.
14. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Vorschau**, um zu überprüfen, ob der Text die gewünschten Inhalte und Seitenpositionen besitzt.
15. Optional: Sie können die Textdefinition bearbeiten, indem Sie doppelt auf das entsprechende Feld klicken oder mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen und die Option **Bearbeiten** wählen.
16. Wenn Sie bereit sind, um alle Erweiterungen einschließlich der neuen Textdefinition in der PDF-Datei zu speichern, klicken Sie auf **Ricoh** → **Steuerdatei speichern**.
17. Verschieben Sie die Steuerdatei in ein Verzeichnis, auf das RICOH ProcessDirector zugreifen kann.
18. Geben Sie im RICOH ProcessDirector-Schritt BuildPDFFromDocuments den Namen und den Speicherort der Steuerdatei an, die die Textdefinition enthält.

Mit Seiteneinfügungen arbeiten

Im Dialogfeld **Einfügemanager** werden Informationen zu Seiteneinfügungen aus anderen PDF-Dateien angezeigt. Sie können Seiteneinfügungen hinzufügen, bearbeiten und löschen. Sie können auch die Reihenfolge festlegen, in der RICOH ProcessDirector die Einfügungen in Dokumente in einem Job hinzufügt, wenn der Schritt **BuildPDFFromDocuments** ausgeführt wird.

Im Dialogfeld **Einfügemanager** werden Informationen zu jeder Seiteneinfügung angezeigt:

- In der Spalte **PDF-Datei** wird der Verzeichnispfad zu der PDF-Datei auf dem RICOH ProcessDirector-Primärserver angezeigt.
- In der Spalte **Einfügeposition** wird angezeigt, ob die Seiten vor oder nach den Seiten in den Dokumenten eingefügt werden.
- In der Spalte **Seiten** wird angezeigt, welche Seiten in jede PDF-Datei eingefügt werden.
- In der Spalte **Regel** wird der Name der Regel angezeigt, die RICOH ProcessDirector für die Festlegung verwendet, welche Dokumente in einem Job die Einfügungen beim Ausführen des Schritts **BuildPDFFromDocuments** erhalten.
- Die Spalte **Seiten** zeigt an, ob die Einfügung einseitig, beidseitig oder Kopf-an-Fuß-Duplex ist oder dass die Einstellung vom Job übernommen wird.

Um eine Seiteneinfügung hinzuzufügen, klicken Sie auf das  Symbol.

Um mit einer Seiteneinfügung zu arbeiten, wählen Sie diese aus. Klicken Sie auf die -Symbol zum Bearbeiten der Seiteneinfügung oder das , um sie zu löschen.

RICOH ProcessDirector fügt die Einlagen in Dokumente in einem Job der geöffneten PDF-Datei in der Reihenfolge hinzu, in der sie in der Liste **Einlagen-Manager** aufgeführt sind, von oben nach unten.

Um die Reihenfolge zu ändern, in der Einfügungen den Dokumenten hinzugefügt werden, klicken Sie auf eine Einfügung. Klicken Sie auf das Symbol  oder das Symbol , um die Kuvertierung in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.

2 Seiten aus anderen PDF-Dateien einfügen

In einer PDF-Datei können Sie Seiten aus einer anderen PDF-Datei wie folgt einfügen: vor jedem Dokument, das übereinstimmende Platzierungsbedingungen aufweist, nach jedem Dokument, das übereinstimmende Platzierungsbedingungen aufweist, oder beides. Die eingefügten Seiten führen dazu, dass sich die Seitenzahlen in jedem Dokument erhöhen, und Sie können Markups auf die Seitenzahlen anwenden.

So fügen Sie Seiten aus einer anderen PDF-Datei ein:

1. Öffnen Sie in Adobe Acrobat Professional eine PDF-Datei, und laden Sie entweder die Steuerdatei, die die Seitengruppe enthält, oder erstellen Sie eine Seitengruppe.
2. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Beilagen verwalten**.
3. Klicken Sie auf die  Symbol.
4. Geben Sie die erste PDF-Datei mit Seiten zum Einfügen an:
 - Wenn Sie auf die Datei zugreifen können, klicken Sie im Bereich **Datei zum Einfügen** auf **Durchsuchen**. Navigieren Sie zu der Datei. Wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
 - Wenn Sie keinen Zugriff auf die Datei haben, geben Sie den vollständigen Verzeichnispfad für die Datei auf dem primären RICOH ProcessDirector-Server an.
Geben Sie beispielsweise `/aiw/aiw1/insertpages/insert1.pdf` bei einem auf UNIX basierenden System oder `C:\aiw\aiw1\insertpages\insert1.pdf` unter Windows ein.
Stellen Sie sicher, dass RICOH ProcessDirector auf die Datei zugreifen kann, wenn der Schritt **BuildPDFFromDocuments** ausgeführt wird.
5. Um alle Seiten in der Datei einzufügen, klicken Sie auf das Optionsfeld **Alle Seiten**.
Um die Seiten zum Einfügen anzugeben, klicken Sie auf das Optionsfeld **Bestimmte Seiten**, und geben Sie die Seitenauswahl an.
 - Benutzen Sie einen Bindestrich, um die erste und letzte Seite in einem Seitenbereich zu trennen.
 - Trennen Sie einzelne Seitenauswahlen mit einem Komma.
 - Geben Sie ein `n` ein, um die letzte Seite anzugeben.
Geben Sie beispielsweise `8-n,5,2` ein, um die Seiten ab Seite 8 bis zum Ende der einzufügenden Datei, gefolgt von den Seiten 5 und 2 einzufügen.
6. Wählen Sie im Bereich **Einfügeposition**, ob die Seiten vor oder nach den Seiten der Dokumente eingefügt werden sollen, die übereinstimmende Platzierungsbedingungen aufweisen.

7. Geben Sie im Bereich **Bedingte Positionierung** die Dokumente an, in die Seiten eingefügt werden sollen:

- Um Seiten vor oder nach jedem Dokument in der geöffneten PDF-Datei einzufügen, klicken Sie auf das Optionsfeld **Alle Dokumente**.
- Um Seiten vor oder nach bestimmten Dokumenten einzufügen, klicken Sie auf das Optionsfeld **Auf Regel basierende Dokumente**.

Wählen Sie aus der Liste die Regel, die die Platzierungsbedingungen definiert.

Sie können auch folgende Aktionen durchführen:

- Um eine neue Regel zu definieren, klicken Sie auf das  Symbol. Weitere Informationen finden Sie unter [Regeln definieren, Seite 51](#).
- Um zum Regelmanager zu gelangen, klicken Sie auf das  Symbol.

★ Wichtig

- Benutzerdefinierte Regeln zum Einfügen von Seiten können Bedingungen enthalten, die auf Werten von Jobmerkmalen, Dokumentmerkmalen und Dokumentstatistiken basieren (wie z. B. **Stat.TotalPagesInDocument** und **Stat.TotalSheetsInDocument**).
- Bedingungen, die auf Werten von bedingten Auslösern oder Seitenstatistiken basieren (z. B. **Stat.CurrentPageInJob** und **Stat.CurrentSheetInJob**), funktionieren nicht mit benutzerdefinierten Regeln zum Einfügen von Seiten. RICOH ProcessDirector beurteilt, ob eine Regel zum Einfügen von Seiten für ein Dokument Anwendung findet, bevor die Informationen für die einzelnen Seiten in einem Dokument ausgewertet werden.
- Vordefinierte Regeln wie **Alle Vorderseiten** oder **Nur letzte Rückseite** fügen Seiten in alle Dokumente oder in kein Dokument ein. Da diese Regeln das Einfügen von Seiten nicht auf bestimmte Dokumente begrenzen, verwenden Sie diese nicht zum Einfügen von Seiten.

8. Legen Sie im Bereich **Seiten** fest, ob die Beilage einseitig oder beidseitig bedruckt werden soll.

Simplex

Die Beilage wird nur auf eine der beiden Seiten des Papiers gedruckt.

Duplex

Die Beilage wird auf beide Seiten des Papiers gedruckt, wobei die lange Kante des Papiers die Bindekante ist.

Kopf-an-Fuß-Duplex

Die Beilage wird auf beide Seiten des Papiers gedruckt, wobei die kurze Kante des Papiers die Bindekante ist. Das Ende der Vorderseite des Blatts ist der Anfang der Rückseite des Blatts.

Aus Druckjob

Die Beilage wird auf die Seiten gedruckt, die im Druckauftrag angegeben sind.

9. Klicken Sie auf **OK**.

10. Um eine andere PDF-Datei auszuwählen und anzugeben, wie Seiten eingefügt werden sollen, klicken Sie auf das  Symbol. Wiederholen Sie die Schritte für die erste PDF-Datei.

RICOH ProcessDirector fügt die Seiten aus der PDF-Datei in der Reihenfolge ein, in der sie in der Liste **Einfügemanager** aufgeführt werden, von oben nach unten.

Eine **Einfügemanager**-Liste hat beispielsweise 4 Zeilen. Für die PDF-Dateien können die folgenden Einfügungen vorgenommen werden:

- Seite 1 in der ersten PDF-Datei wird vor jedem Dokument in der geöffneten PDF-Datei eingefügt.
- Die Seiten 4-6 in der zweiten PDF-Datei werden vor jedem Dokument eingefügt.
- Die Seiten 2-4 in der dritten PDF-Datei werden nach jedem Dokument eingefügt.
- Die Seite 3 in der vierten PDF-Datei wird nach jedem Dokument eingefügt.

Das erste Dokument in der geöffneten PDF-Datei verfügt über 6 Seiten. Nachdem RICOH ProcessDirector die Einfügungen vorgenommen hat, verfügt das erste Dokument über 14 Seiten in der folgenden Reihenfolge:

- Seite 1 aus der ersten PDF-Datei
- Seiten 4-6 aus der zweiten PDF-Datei
- Seiten 1-6 aus dem Originaldokument
- Seiten 2-4 aus der dritten PDF-Datei
- Seite 3 aus der vierten PDF-Datei

- Um die Reihenfolge zu ändern, in der RICOH ProcessDirector Seiten in Dokumente einfügt, wählen Sie eine Zeile aus der Liste **Einfügemanager**. Um die Zeile in der Liste nach oben oder unten zu verschieben, klicken Sie auf das -Symbol oder das  Symbol.
- Wenn Sie mit dem Hinzufügen von PDF-Dateien zur Liste fertig sind, klicken Sie auf **OK**.
- Optional: Um zu überprüfen, ob die Seiten wie gewünscht eingefügt wurden, klicken Sie auf **Ricoh** → **Vorschau**.

Wenn Sie eine Vorschau einer PDF mit Einfügungen anzeigen, überprüft RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat ob sich die PDF-Dateien unter den in der Liste **Einfügemanager** angegebenen Verzeichnispfaden befinden.

- Falls dem so ist, werden die Seiten aus der PDF-Datei unter dem angegebenen Verzeichnispfad eingefügt.
- Wenn dies nicht der Fall ist, werden die Seiten aus den PDF-Dateien eingefügt, die in die Steuerdatei eingebunden ist.

Falls RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat keine eingebettete PDF-Datei finden kann, wird in der Vorschaufunktion eine Warnmeldung angezeigt und ohne das Einfügen der Seiten fortgefahren.

- Wenn Sie bereit sind, alle Erweiterungen einschließlich der neuen Seiteneinfügungen in der geöffneten PDF-Datei zu speichern, klicken Sie auf **Ricoh** → **Steuerdatei speichern**.

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat bettet in der Steuerdatei die PDF-Dateien ein, auf die Zugriff besteht.

Wenn die PDF-Dateien eingebettet sind, müssen Sie diese nicht in ein Verzeichnis kopieren, auf das ein RICOH ProcessDirector-Server zugreifen kann.

Bei jedem Speichern der Steuerdatei versucht RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat, jede eingebettete PDF-Datei mit einer Datei im Verzeichnispfad zu ersetzen, der in der Liste **Einfügemanager** angezeigt wird.

15. Geben Sie im Schritt RICOH ProcessDirector **BuildPDFFromDocuments** den Dateinamen und den Speicherort für die Steuerdatei an, in der die einzufügenden Seiten enthalten sind.

Wenn ein Job mit Einfügungen aus einer anderen PDF-Datei in den Schritt **BuildPDFFromDocuments** übergeht, überprüft RICOH ProcessDirector, ob sich die PDF-Dateien unter den angegebenen Verzeichnispfaden befinden.

- Falls dem so ist, werden die Seiten aus der PDF-Datei unter dem angegebenen Verzeichnispfad eingefügt.
- Wenn dies nicht der Fall ist, werden die Seiten aus den PDF-Dateien eingefügt, die in die Steuerdatei eingebunden ist.

Falls RICOH ProcessDirector keine eingebundene PDF-Datei finden kann, wird der Job in einen Fehlerstatus versetzt. Der Job kann den Schritt **BuildPDFFromDocuments** nicht abschließen, bis RICOH ProcessDirector auf alle PDF-Dateien zugreifen kann, aus denen Einfügungen vorgenommen werden sollen, oder bis die Seiteneinfügungsanweisungen aus der Steuerdatei entfernt wurden.

Beispiel

Jedes Dokument in einer PDF-Datei hat bis zu 3 Seiten. Sie möchten die Seite A am Ende von Dokumenten mit 2 Seiten hinzufügen. Sie möchten die Seiten A und B am Ende von Dokumenten mit 1 Seite hinzufügen.

1. Definieren Sie eine Regel mit dem Namen `TotalPagesLessThan3` mit einer Bedingung:
`Stat.TotalPagesInDocument < 3`
2. Definieren Sie eine Seiteneinfügung für die Seite A und eine andere Seiteneinfügung für die Seite B.
3. Folgendes gilt für jede Seiteneinfügung:
 - Klicken Sie auf das Optionsfeld **Nach Dokumenten**.
 - Klicken Sie auf das Optionsfeld **Auf Regel basierende Dokumente**, und wählen Sie `TotalPagesLessThan3`.
4. Stellen Sie sicher, dass sich die Einfügung für Seite A in der Liste **Einfügemanager** über der Einfügung für Seite B befindet.

Wenn ein Dokument über 1 oder 2 Seiten verfügt, fügt RICOH ProcessDirector Seite A hinzu. Wenn das Dokument nun über 2 Seiten verfügt, fügt RICOH ProcessDirector Seite B nach der Seite A hinzu.

Medien und Endbearbeitung

Sie können Medien- und Endbearbeitungsoptionen für Ihre PDF-Datei angeben und sie als Seitenausnahmen zu den Medien- und Endbearbeitungsoptionen für die Jobebene anwenden, die in RICOH ProcessDirector-Jobs angegeben wurden.

Sie können Medien- und Endbearbeitungsoptionen auf einen Seitenbereich oder auf Dokumente (Seitengruppen) in einer PDF-Datei anwenden. Bei der Anwendung der Medien- und Endbearbeitungsoptionen auf Dokumente können Sie vordefinierte Regeln und benutzerdefinierte Regeln verwenden. Sie können beispielsweise eine vordefinierte Regel verwenden, bei der die erste Seite von jedem Dokument auf blauem Papier gedruckt wird. Sie können eine benutzerdefinierte Regel

definieren, so dass jede Seite mit den Wörtern **Premier-Mitglied** in der oberen rechten Ecke auf goldenes Papier gedruckt wird.

Medien- und Endbearbeitungsoptionen, die Sie mit RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat angeben, überschreiben Optionen, die RICOH ProcessDirector für die Jobs angibt.

↓ Hinweis

- RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat unterstützt RICOH ProcessDirector-Medien mit elektronischen Formularen. Die Einstellung **Elektronische Formulare anzeigen** legt fest, ob die Vorschau anzeigt, wie Musterdateien aussehen, wenn die Daten mit elektronischen Formularen kombiniert werden, die für die von den Dateien verwendeten Medien definiert werden.

Sie können die PDF-Datei nach dem Hinzufügen der Medien- und Endbearbeitungsoptionen in der Druckvorschau anzeigen, um zu überprüfen, ob sie auf die gewünschten Seiten angewendet werden.

Ihre Medien- und Endbearbeitungsdefinitionen werden in der RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Steuerdatei gespeichert. RICOH ProcessDirector verwendet die Steuerdatei, um die Definitionen zum automatischen Drucken von Jobs anzuwenden.

Optionen für Medien und Endbearbeitung verwalten

Im Dialogfeld **Medien und Endbearbeitung** werden Informationen zu Ihren Medien- und Endbearbeitungsoptionen für eine PDF-Datei angezeigt. Sie können die Optionen bearbeiten und löschen, neue Medien- und Endbearbeitungsoptionen auswählen und die Reihenfolge festlegen, in der RICOH ProcessDirector die Optionen auf eine PDF-Datei anwendet.

Für jede Medien- oder Endbearbeitungsoption auf Seitenebene wird in der Spalte **Bereich** die Seitenauswahl oder der Name der Regel angezeigt, die RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat verwendet, um Optionen auf Dokumente in der PDF-Datei anzuwenden. Die Spalte **Papier-Substitution** zeigt Medienoptionen, und die Spalte **Untergruppe Endbearbeitung** die Endbearbeitungsoptionen an.

Um eine neue Medien- oder Endbearbeitungsoption auf Seitenebene hinzuzufügen, klicken Sie auf  Symbol.

Wählen Sie eine Medien- oder Endbearbeitungsoption auf Seitenebene aus, um damit zu arbeiten.

Klicken Sie auf , um die Option zu ändern oder auf , um sie zu löschen.

Um die Reihenfolge zu bearbeiten, in der die Medien- und Endbearbeitungsoptionen auf Seitenebene auf die PDF-Datei angewendet werden, wählen Sie eine Option aus. Klicken Sie anschließend auf den Aufwärts- oder Abwärtspfeil, um sie zu verschieben.

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat wendet die Optionen auf Seitenebene auf die PDF-Datei in der Reihenfolge an, in der sie in der Liste von oben nach unten angezeigt werden. Wenn zwei Optionen auf Seitenebene widersprüchliche Optionen für dieselbe Seite angeben (beispielsweise zwei unterschiedliche Medientypen), wendet RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die Option an, die weiter unten in der Liste steht.

Die erste Option gibt beispielsweise Letter Blue-Medien für die erste Seite aller Dokumente in der PDF-Datei an. Die zweite Option gibt Letter Gold-Medien für die erste Seite aller Dokumente für Gold Club-Mitglieder an. Wenn die PDF-Datei gedruckt wird, wird die erste Seite aller Dokumente für ein Gold

Club-Mitglied auf Letter Gold-Medien gedruckt. Die erste Seite aller anderen Dokumente wird auf Letter Blue-Medien gedruckt. Wenn die Option für Letter Blue-Medien unter der Option für Letter Gold-Medien steht, wird die erste Seite aller Dokumente auf Letter Blue-Medien gedruckt. Ersten Seiten werden nicht auf Letter Gold-Medien gedruckt.

↓ Hinweis

Die Reihenfolge der Medienoptionen wirkt sich nicht darauf aus, wie RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die Optionen für Endbearbeitung anwendet und umgekehrt.

Optionen für Medien und Endbearbeitung auswählen

Sie können Medien- und Endbearbeitungsoptionen für bestimmte Seiten der einzelnen Seitengruppen durch die Angabe einer Regel oder die Eingabe von Seitenzahlen definieren. Sie können beispielsweise angeben, dass die Seiten 1–4 jeder einzelnen Seitengruppe geheftet werden. Sie können auch angeben, dass die erste Seite jeder Seitengruppe auf goldenem Papier gedruckt wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um Medien- und Endbearbeitungsoptionen auszuwählen:

1. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Medien und Endbearbeitung**, und klicken Sie dann auf  Symbol.
2. Wählen Sie eine Medienoption in der Liste **Papier-Substitution** oder eine Heftoption in der Liste **Untergruppe Endbearbeitung** aus.

↓ Hinweis

- Die Medienoptionen sind die Namen der RICOH ProcessDirector-Medienobjekte, die in der Datei `media.zip` (oder der Datei `media.xml` von einer älteren Version von RICOH ProcessDirector) angegeben sind. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema zum Einlegen von Medienobjekten im Hilfesystem oder in *RICOH ProcessDirector: Installieren von Dokumentenverarbeitungsfunktionen*.
3. Im Bereich "Bedingte Positionierung" können Sie die Seiten für die Medien- und Endbearbeitungsoption angeben. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie die Option **Auf Regel basierende Seiten** aus, und wählen Sie anschließend in der Liste eine Regel aus. Die Standardregel lautet **Alle Seiten**. Alternativ können Sie wie folgt vorgehen:
 - Definieren Sie eine neue Regel, indem Sie auf das -Symbol klicken. Weitere Informationen finden Sie unter [Regeln definieren, Seite 51](#).
 - Gehen Sie zum Regelmanager, indem Sie auf das -Symbol klicken.
 - Wählen Sie die Option **Seiten angeben** aus, und geben Sie die gewünschten Seiten ein. Die Medien- und Endbearbeitungsoptionen werden in sämtlichen Seitengruppen auf diese Seiten angewendet. Sie können Folgendes:
 - Benutzen Sie einen Bindestrich, um die erste und letzte Seite in einem Seitenbereich zu trennen.
 - Trennen Sie einzelne Seitenauswahlen mit einem Komma.
 - Geben Sie `n` ein, um die letzte Seite in jeder einzelnen Seitengruppe anzugeben.

Eine PDF-Datei verfügt z. B. über zwei Seitengruppen. Die erste Seitengruppe umfasst vier Seiten, die zweite sieben Seiten. Die Angabe der Seiten 3–n platziert das Markup auf die Seiten 3–4 in der ersten Seitengruppe und auf die Seiten 3–7 in der zweiten Seitengruppe.

4. Klicken Sie auf **OK**.
Die von Ihnen angegebene Option wird in der Medien- und Endbearbeitungsliste angezeigt.
5. Wenn Sie mehrere Optionen für die Papier-Substitution oder Subset-Endbearbeitung haben, wählen Sie die neue Option. Verwenden Sie den Auf- bzw. den Abwärtspfeil, um sie in die richtige Position in der Liste der Optionen zu bringen.

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat wendet die Optionen auf Seitenebene auf die PDF-Datei in der Reihenfolge an, in der sie in der Liste von oben nach unten angezeigt werden. Wenn zwei Optionen auf Seitenebene widersprüchliche Optionen für dieselbe Seite angeben (beispielsweise zwei unterschiedliche Medientypen), wendet RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die Option an, die weiter unten in der Liste steht.

6. Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat die Medien- und Endbearbeitungsoptionen auf die gewünschten Seiten angewendet hat:
 1. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Vorschau**.
Wenn eine Seite über Medien- und Endbearbeitungsoptionen verfügt, wird in der oberen rechten Ecke die Anmerkung **Druckoperationen** angezeigt.
 2. Um den Mediennamen und die Endbearbeitungsoption anzuzeigen, platzieren Sie den Mauszeiger über **Druckvorgänge**.

Beispiel:

Media = Blue Letter Stapling = Top left (#1)

(#1) gibt die Folge der Seite in der Endbearbeitungsoption an. Wenn Sie für die Seiten 5–8 die Option "Heften" angeben, ist Seite 5 die Seite #1 und Seite 8 die Seite #4.

Als Alternative klicken Sie auf der Adobe Acrobat-Funktionsleiste auf **Kommentar**. Im Fenster **Kommentar** wird für jede Seite mit Medien- und Endbearbeitungsoptionen ein Kommentar angezeigt.

Hinweis

- Die Einstellung **Elektronische Formulare anzeigen** legt fest, ob die Vorschau anzeigt, wie Musterdateien aussehen, wenn die Daten mit elektronischen Formularen kombiniert werden, die für die von den Dateien verwendeten Medien definiert werden. Setzen Sie die Einstellung auf **Ja**, um die Daten in Kombination mit den Formularen anzuzeigen.
7. Wenn Sie fertig sind, um alle Erweiterungen einschließlich der neuen Medien- und Endbearbeitungsoptionen in der PDF-Datei zu speichern, klicken Sie auf **Ricoh** → **Steuerdatei speichern**.
 8. Geben Sie im RICOH ProcessDirector-Schritt BuildPDFFromDocuments den Namen und den Speicherort für die Steuerdatei an, die die Medien- und Endbearbeitungsdefinitionen enthält.

3. Fehlerbehebung

- Die Plugin-Version ermitteln
- Seitengruppen werden nicht korrekt angezeigt
- Markups werden in der Vorschau nicht auf den korrekten Seiten angezeigt
- Textauswahlen zeigen kleine Kästchen statt Text an
- Schriftarten, Bilder und andere Ressourcen fehlen
- Felder in den RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Kürzungswerten
- Dokumentmerkmale fehlen
- Medienoptionen fehlen
- Beim Hinzufügen von Text zu einer PDF-Datei fehlt in der Liste eine Schriftart
- Schriftarten mit alternativen Buchstabenformen werden nicht korrekt angezeigt
- QR-Barcode druckt keine japanischen Daten
- In der Fehlernachricht werden Sie aufgefordert, die Speichereinstellungen zu überprüfen

Treten beim Arbeiten mit RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat Fehler auf, können die folgenden Themen möglicherweise bei der Fehlerbehebung hilfreich sein.

Die Plugin-Version ermitteln

Produktinformation enthält die Versionsnummer von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat, die Sie installiert haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Version zu ermitteln:

1. Öffnen Sie Adobe Acrobat Professional, und klicken Sie auf **Ricoh** → **Produktinformationen**.
2. Klicken Sie nach dem Anzeigen der Informationen auf **Schließen**.

Seitengruppen werden nicht korrekt angezeigt

Wenn Seitengruppen, die auf wiederholtem Text basieren, nicht wie erwartet im Seitengruppen-Navigator angezeigt werden, haben Sie den Text für die Seitengruppe nicht korrekt ausgewählt.

Möglicherweise müssen Sie die Breite des gezeichneten Kästchens anpassen oder den angegebenen Text ändern.

Wenn Sie die Option **Seitengruppe beginnt, wenn der ausgewählte Text gefunden wird** ausgewählt haben, weisen einige Zeichen in der PDF-Datei möglicherweise Leerräume auf, die Sie im gezeichneten Kästchen mit einschließen müssen.

Markups werden in der Vorschau nicht auf den korrekten Seiten angezeigt

In der Vorschau werden Markups basierend auf dem Merkmalwert **Produktionsabsicht** in den **Vorschau-Einstellungen** angezeigt.

Wenn der Merkmalwert **Produktionsabsicht** beispielsweise **Simplex** lautet, und die Seitenposition **Nur zweite Vorderseite** ist, werden die Markups in der Vorschau auf der zweiten Seite jeder Seitengruppe angezeigt. Wenn der Merkmalwert **Produktionsabsicht Duplex** lautet, und die Seitenposition **Nur zweite Vorderseite** ist, werden die Markups in der Vorschau auf der dritten Seite jeder Seitengruppe angezeigt.

Wenn Markups in der Vorschau nicht auf den korrekten Seiten angezeigt werden:

1. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Vorschau-Einstellungen**.

- Überprüfen Sie die Einstellung des Merkmalswerts **Produktionsabsicht**.

Textauswahlen zeigen kleine Kästchen statt Text an

Wenn Sie Text in einer PDF-Datei auswählen, z. B. Text für eine Seitengruppe oder ein Dokumentmerkmal, und dieser Text durch kleine Kästchen dargestellt wird, ist die PDF-Datei möglicherweise beschädigt. Eine beschädigte PDF-Datei kann nicht mithilfe von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat optimiert werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um festzustellen, ob Ihre PDF-Datei beschädigt ist:

- Suchen Sie mit dem Acrobat-Suchtool den Text, der in der PDF-Datei angezeigt wird, z. B. das Wort "Kontonummer" auf der ersten Seite der PDF-Datei. Geben Sie dieses Wort in das Acrobat-Suchtool ein, und starten Sie die Suche. Wenn Acrobat das Wort nicht findet, ist die PDF-Datei möglicherweise beschädigt.
- Kopieren Sie den Text aus der PDF-Datei und fügen Sie ihn in das Acrobat-Suchfeld ein. Wenn der eingefügte Text nicht mit dem kopierten Text identisch ist, ist die PDF-Datei möglicherweise beschädigt.

Schriftarten, Bilder und andere Ressourcen fehlen

Ihre PDF-Dateien, sowohl für RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat als auch für RICOH ProcessDirector, müssen alle ihre Ressourcen, einschließlich Schriftarten und Bilder, einbetten.

Felder in den RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Kürzungswerten

Monitore mit einer sehr hohen Auflösung und bestimmten Anzeigeeinstellungen können Probleme bei der Darstellung von Informationen verursachen.

Um die Art und Weise zu ändern, wie Eingabefelder in RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat angezeigt werden:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie **Anzeigeeinstellungen**.
- Ändern Sie unter **Skalierung und Layout** den Wert **Ändern der Größe von Text, Anwendungen und anderen Elementen** auf **100%**.
- Starten Sie den Computer neu, damit die Änderung wirksam wird.

↓ Hinweis

- Wenn diese Änderung dazu führt, dass die Felder zu klein sind, um verwendet zu werden, versuchen Sie, den **Auflösungswert** zu ändern.

Dokumentmerkmale fehlen

Wenn Sie die Option **Dokumentmerkmal** nicht in der **Gehe zu**-Liste in der RICOH ProcessDirector-Anzeige sehen, stellen Sie sicher, dass Ihr Workflow einen Schritt aus der IdentifyPDFDocuments-Schrittschablone enthält. Dieser Schritt extrahiert mithilfe der Steuerdatei, die Sie aus RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat erstellt haben, Dokumentmerkmale aus einer PDF-Datei.

Wenn ein bestimmtes Dokumentmerkmal nicht angezeigt wird, verwenden Sie RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat, laden Sie die Steuerdatei, die Sie für den IdentifyPDFDocuments-Schritt

festgelegt haben, und prüfen Sie, ob das gewünschte Dokumentmerkmal definiert wurde. Möglicherweise haben Sie die aktuellen RICOH ProcessDirector-Dokumentmerkmale nicht geladen.

Wenn die Dropdown-Listen der Dokumentmerkmale in RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat gar keine Dokumentmerkmale enthalten, müssen Sie diese laden. Führen Sie die Schritte des Hilfethemas zum Laden der RICOH ProcessDirector-Dokumentmerkmalliste durch.

Weitere Informationen finden Sie unter *RICOH ProcessDirector: Installieren von Dokumentenverarbeitungsfunktionen*.

Medienoptionen fehlen

Werden beim Definieren von Medienoptionen keine RICOH ProcessDirector-Medienobjekte in der Liste **Papier-Substitution** angezeigt, verfügt RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat derzeit nicht über eine Liste von RICOH ProcessDirector-Medienobjekten.

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat erhält Medienobjekte von einer `media.zip`-Datei (oder einer `media.xml`-Datei, die durch eine ältere Version von RICOH ProcessDirector erzeugt wird). Bei der Installation von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat und jedes Mal, wenn Sie Medienobjekte in RICOH ProcessDirector aktualisieren, laden Sie die Medienobjekte in RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat. Weitere Informationen enthalten Sie unter *RICOH ProcessDirector: Installieren von Features für die Dokumentverarbeitung*

Beim Hinzufügen von Text zu einer PDF-Datei fehlt in der Liste eine Schriftart

Beim Hinzufügen von Text zu einer PDF-Datei sollte die Liste mit Schriftarten alle für Adobe Acrobat verfügbaren Schriftarten enthalten, ausgenommen Schriftarten, die nicht in PDF-Dateien eingebettet werden können.

Wenn die Liste für Schriftarten eine Schriftart, die verfügbar sein sollte, nicht enthält:

1. Stellen Sie sicher, dass die Schriftart im Windows-Ordner **Fonts** oder im Ordner `Resource\Font` Ihrer Adobe-Installation installiert ist.
2. Wenn die Schriftart installiert ist, legen Sie als Protokollierungsebene Warnmeldungen fest:
 1. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Einstellungen**.
 2. Klicken Sie auf der Registerkarte **Protokollierung** auf die Option **Warnen** im Bereich **Protokollierungsebene**.

Wenn beim Hinzufügen von Text zu einer PDF-Datei bestimmte installierte Schriftarten nicht in der Liste der Schriftarten enthalten sind, gibt RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat eine Warnmeldung und die zugehörige Ursache aus. Die Meldung wird in der Protokolldatei gespeichert.

Schriftarten mit alternativen Buchstabenformen werden nicht korrekt angezeigt

Diese Version von RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat unterstützt keine alternativen Buchstabenformen, einschließlich Ligaturen, Zierbuchstaben, und Buchstabenformen, die je nach Stellung in einem Wort variieren. Sprachen mit Rechts-nach-links Schreibrichtung wie Hebräisch und Arabisch werden nicht korrekt wiedergegeben.

Wenn Sie Text zu einer PDF-Datei hinzufügen, werden in der Dropdown-Liste der Schriftarten alle Schriftarten im Windows-Ordner **Schriftart** angezeigt. Die Liste kann möglicherweise Schriftarten von Sprachen mit Rechts-nach-links Schreibrichtung und Schriftarten mit nicht unterstützten alternativen Buchstabenformen enthalten.

QR-Barcode druckt keine japanischen Daten

Wenn die Daten im QR-Barcode in Shift JIS (SJIS) codiert werden sollen:

1. Klicken Sie doppelt auf das gezeichnete Kästchen, das den QR-Barcode definiert.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen** und geben Sie in das Feld **Codierung Shift_JIS** ein.

Das Eingabedatenformat ist immer Unicode. Diese Einstellung wandelt die Unicode-Zeichen für den Inhalt des QR-Barcodes jedoch in die "Shift JIS"-Codierung um.

Wenn Sie das Codierungsfeld auf Shift_JIS oder SJIS setzen, wird UTF-8 erzeugt, die in Shift JIS verschlüsselt ist. Diese Verschlüsselung wird auf DoCoMo Imode-Telefonen (häufig in Japan verwendet) nicht korrekt interpretiert. DoCoMo Imode-Telefone sind mit folgenden Verschlüsselungseinstellungen kompatibel: sjis, x-sjis, windows-31J, MS_Kanji, csShiftJIS, csWindows31J, windows-932, cp943c, ibm-943. Diese Verschlüsselungen erzeugen möglicherweise andere QR-Barcodes, da Konflikte zwischen den Code-Punkten auftreten.

In der Fehlernachricht werden Sie aufgefordert, die Speichereinstellungen zu überprüfen

Wenn Sie mit einer großen PDF-Quelldatei arbeiten und in einer Fehlernachricht aufgefordert werden, die Speichereinstellungen zu überprüfen, müssen Sie möglicherweise die RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat-Speicherzuordnung erhöhen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Speicherzuordnung zu erhöhen:

1. Klicken Sie auf **Ricoh** → **Einstellungen** → **Erweitert**.
2. Erhöhen Sie den Wert für **Speichergröße (MB)**.
3. Starten Sie Adobe Acrobat erneut.

4. Behindertengerechte Bedienung

Ziel von Ricoh ist es, jeder Person – unabhängig vom Alter oder von einer eventuellen Behinderung – den Zugriff auf Produkte zu ermöglichen.

Weitere Informationen in Bezug auf die Verpflichtung zur barrierefreien Bedienung finden Sie auf der [Seite "Barrierefreie Bedienung"](#) auf der Ricoh Website.

Funktionen zur behindertengerechten Bedienung

Funktionen zur behindertengerechten Bedienung helfen Personen mit Behinderungen, wie beispielsweise Bewegungseinschränkungen oder Sehschwächen, bei der erfolgreichen Nutzung von Produkten der Informationstechnologie.

Mit den wichtigsten Eingabehilfen dieses Produkts haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verwenden Sie Bildschirmvorhänge, Bildschirm lupen und andere Hilfstechnologien.
- Verwenden Sie eine Tastatur statt einer Maus.
- Ändern Sie Attribute, wie Lautstärke, Farbe, Kontrast und Font-Größe.
- Unterscheiden Sie zwischen den Tasten durch leichte Berührung, ohne die Tasten tatsächlich zu drücken.
- Schließen Sie alternative Eingabe- und Ausgabegeräte wie z. B. spezielle Zeigegeräte und Braille-Displays an.

Darüber hinaus liegen das Information Center und die Veröffentlichungen für das Produkt in einem behindertengerechten Format vor.

RICOH ProcessDirector-Plugin für Adobe Acrobat Markup-Navigator, Tasten für Direktaufrufe

Wenn ein von Ihnen definiertes Markup-Objekt im Markup-Navigator den Fokus hat, können Sie diese Tasten für Direktaufrufe verwenden:

Markup-Navigator, Tasten für Direktaufrufe

Beschreibung	Taste
Öffnet das Dialogfeld Bearbeiten	Geben Sie Folgendes ein:
Löscht ein Markup-Objekt	Löschen

Navigation mit der Tastatur

Dieses Produkt benutzt die Microsoft Windows-Standardnavigationstasten.

